

# ADVANCE FOUNDATION FOR MPPSC

---

## WORLD GEOGRAPHY

---

### प्रस्तावना

विश्व भूगोल प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो वैश्विक स्तर पर भौतिक, राजनीतिक और आर्थिक भूगोल के बारे में उम्मीदवार की समझ का परीक्षण करता है। उम्मीदवारों को उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करने के लिए, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इस पुस्तक को विशेष रूप से संपादित किया है, जिससे यह MPPSC के लिए एक विशेष संसाधन बन गया है और MP SI, पटवारी और अन्य राज्य-स्तरीय परीक्षाओं सहित MP टॉप 40 सरकारी नौकरियों के लिए समान रूप से उपयोगी है।

यह पुस्तक भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मानव और आर्थिक भूगोल और भू-राजनीतिक विकास सहित एक विस्तृत पाठ्यक्रम को कवर करती है। मानचित्र-आधारित शिक्षा, प्रमुख भौगोलिक घटनाओं और वैचारिक स्पष्टता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर और व्यापक अभ्यास शामिल हैं, ताकि पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित की जा सके।

नवीनतम परीक्षा पैटर्न के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन की गई यह पुस्तक उम्मीदवारों के लिए एक व्यापक अध्ययन संसाधन के रूप में कार्य करती है। हमारा मानना ​​है कि यह उनकी सफलता की यात्रा में एक अमूल्य उपकरण होगा।

**शुभकामनाएं एवं सुखद अध्ययन!**

**कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस**

## **विश्व भूगोल**

- |                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 1. प्रमुख भू-आकृतियाँ – पर्वत, पठार और मैदान : | 2-9    |
| 2. जल निकासी पैटर्न                            | 9-22   |
| 3. झीलें और झीलों के प्रकार                    | 23-39  |
| 4. ग्लेशियर                                    | 40-43  |
| 5. प्रमुख भौगोलिक घटनाएँ                       | 43-66  |
| 6. मौसम, ऋतुएँ और जलवायु                       | 67-87  |
| 7. वर्षा - रूप और प्रकार, वर्षा का वितरण       | 88-94  |
| 8. जलवायु परिवर्तन                             | 95-112 |

# विश्व भूगोल

## प्रमुख भौतिक विशेषता

**प्रमुख भू-आकृतियाँ - पर्वत, पठार और मैदान:**

पृथ्वी के अंदर और बाहर की शक्तियाँ पृथ्वी की सतह के आकार को बदल सकती हैं।

अंतर्जात बल और बहिर्जात बल बहुत सारे भू-आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। भू-आकृतियाँ पृथ्वी की ठोस सतह की एक प्राकृतिक विशेषता हैं। उदाहरणों में पहाड़, पठार और मैदान शामिल हैं।

### पर्वत

- विश्व की लगभग 27% भूमि सतह पर्वतों से ढकी हुई है।
- पृथ्वी का 80% ताजा सतही जल पहाड़ों से ही आता है।
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, विश्व की लगभग 12% आबादी पहाड़ों में रहती है, लेकिन 50% से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्वतीय संसाधनों पर निर्भर हैं।

### पर्वतों का वर्गीकरण


पर्वतों को उनकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

वलित पर्वत ब्लॉक पर्वत ज्वालामुखी पर्वत/ संचित पर्वत

अवशिष्ट पर्वत/अवशिष्ट पर्वत

### वलित पर्वत

- मुख्य रूप से ऊपर उठी हुई तहदार अवसादी चट्टानों से बनी पर्वत श्रृंखलाओं को वलित पर्वत कहा जाता है।
- अंतर्जात या आंतरिक बलों से उत्पन्न **संपीड़न बल** के कारण बनते हैं। **सिंकलाइन** (गर्त) और **एंटीक्लाइन** (शिखर) वलित पर्वतों का हिस्सा हैं।




## विश्व भूगोल

- एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज विश्व के सबसे प्रमुख वलित पर्वत हैं।
- चूंकि इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण नवीनतम पर्वत निर्माण काल के दौरान हुआ था, इसलिए इन्हें **यंग फोल्ड पर्वत भी कहा जाता है।**

### ब्लॉक पर्वत

- ब्लॉक पर्वत भी आंतरिक या अंतर्जात पृथ्वी की हलचलों के कारण बनते हैं, जो **तनाव और भ्रंश** के बल का कारण बनते हैं।
- दो समानांतर भ्रंशों के बीच भूमि के नीचे की ओर उठने या ऊपर उठने के परिणामस्वरूप ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है।
- ब्लॉक पर्वत को **होर्स्ट भी कहा जाता है** तथा भ्रंश के परिणामस्वरूप बनी दरार घाटी को **ग्रेबेन कहा जाता है**।



- **उदाहरण:** उत्तरी अमेरिका में सिएरा नेवादा, जर्मनी में ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत आदि ब्लॉक पर्वतों के विशिष्ट उदाहरण हैं।

### ज्वालामुखी पर्वत या संचित पर्वत

- ज्वालामुखीय पदार्थों के संचय से निर्मित पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत या संचय पर्वत कहा जाता है।
- **उदाहरण:** हवाई द्वीप में माउंट मौना लोआ, म्यांमार में माउंट पोपा, जापान में फूजी यम आदि कुछ उदाहरण हैं।

### अवशिष्ट पर्वत या अवशेष पर्वत

- हमने अपक्षय के प्रभावों को देखा है (एक्सोजेनिक प्रक्रियाओं के भाग के रूप में)। अपक्षय पृथ्वी की पपड़ी पर लगातार प्रभाव डालता है।
- काफी हद तक, घिसाव की प्रक्रिया उन चट्टानों के आकार और संरचना पर निर्भर करती है जिन पर यह कार्य करती है।

## विश्व भूगोल

- इसलिए, कुछ मामलों में, किसी ऊँचे क्षेत्र के कुछ हिस्से, जिन सामग्रियों से बने होते हैं उनकी कठोरता के कारण अपक्षय की प्रक्रिया से बच जाते हैं।
- अवशिष्ट या अवशेष पर्वतों का निर्माण होता है।
- उदाहरण: नीलगिरि, पलकोंडा, पारसनाथ और राजमहल जैसी पहाड़ियाँ तथा अरावली, विंध्य और सतपुड़ा जैसे पर्वत भारत में अवशेष पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं।

### पर्वतों का आर्थिक महत्व

- **संसाधनों का भण्डार** : पहाड़ प्राकृतिक संसाधनों का भण्डार हैं। पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर जैसे खनिजों के बड़े भंडार पहाड़ों में पाए जाते हैं। पहाड़ लकड़ी, लाख, औषधीय जड़ी-बूटियों आदि का मुख्य स्रोत हैं।
- **जल-विद्युत उत्पादन** : जल-विद्युत मुख्य रूप से पहाड़ों में बारहमासी नदियों के पानी से उत्पन्न होती है।
- **पानी का प्रचुर स्रोत**: बर्फ से भरे या भारी वर्षा वाले पहाड़ों से निकलने वाली बारहमासी नदियाँ पानी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। वे सिंचाई को बढ़ावा देने में मदद करती हैं और कई अन्य उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं।
- **उपजाऊ मैदानों का निर्माण**: ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियाँ पानी के साथ निचली घाटियों में गाद लाती हैं। इससे उपजाऊ मैदानों के निर्माण और कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के विस्तार में मदद मिलती है।
- **प्राकृतिक राजनीतिक सीमाएँ**: पहाड़ दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में भी काम कर सकते हैं। बाहरी खतरों से देश की रक्षा करने में उनकी प्रमुख भूमिका होती है।
- **जलवायु पर प्रभाव**: वे दो समीपवर्ती क्षेत्रों के बीच जलवायु विभाजन का काम करते हैं। पहाड़ पर्वतीय वर्षा, मोड़ और ठंडी हवाओं को रोकने आदि का कारण बनते हैं।
- **पर्यटन केन्द्र**: पहाड़ों की सुखद जलवायु और सुंदर दृश्यावली के कारण ये पर्यटक आकर्षण के केन्द्र के रूप में विकसित हुए हैं।

### पठारों


- पठार एक ऊँचा क्षेत्र होता है जिसके शीर्ष पर कमोबेश समतल भूमि होती है। इसके शीर्ष पर एक बड़ा क्षेत्र होता है और इसके किनारों पर एक खड़ी ढलान होती है।
- **उच्च मैदान या पठार** भी कहा जाता है।
- पठार पृथ्वी की भूमि सतह के लगभग 18% भाग पर फैले हुए हैं।

## पठारों का वर्गीकरण

भौगोलिक स्थिति और चट्टानों की संरचना के आधार पर पठारों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:


1. अंतरपर्वतीय पठार
2. पाइडमोंट पठार
3. महाद्वीपीय पठार
4. ज्वालामुखीय पठार
5. विच्छेदित पठार

### अंतरपर्वतीय पठार




- वे पठार जो पर्वत श्रृंखलाओं (आमतौर पर वलित पर्वत) की सीमा पर स्थित हैं या आंशिक रूप से या पूरी तरह से उनके भीतर घिरे हुए हैं, अंतरपर्वतीय पठार कहलाते हैं।
- 'इंटरमोंटेन' शब्द का अर्थ है 'पहाड़ों के बीच'।
- अंतरपर्वतीय पठार विश्व में सबसे ऊंचे हैं।
- इनमें लगभग क्षैतिज चट्टान परतें होती हैं जो पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर हलचलों के कारण बहुत ऊंचाई तक उठ जाती हैं।
- उदाहरण : तिब्बत का पठार अंतरपर्वतीय पठार का एक उदाहरण है जो हिमालय, काराकोरम, कुनलुन और तिऐन शाह जैसे वलित पर्वतों से घिरा हुआ है।

### पाइडमोंट पठार



- वह पठार जो किसी पर्वत की तलहटी में स्थित हो तथा दूसरी ओर मैदान या समुद्र/महासागर से घिरा हो, उसे पर्वतीय पठार कहते हैं।
- 'पिडमॉण्ट' शब्द का अर्थ है 'पहाड़ का तल'।
- इन्हें अनाच्छादन के पठार भी कहा जाता है , क्योंकि ये क्षेत्र कभी पर्वतों की सतह से ऊंचे थे, जो अब विभिन्न अपरदन कारकों के कारण पर्वतों की तलहटी तक सिमट गए हैं।
- उदाहरण: मालवा पठार पाइडमांट पठार का एक उदाहरण है।

### महाद्वीपीय पठार



- इनका निर्माण या तो व्यापक महाद्वीपीय उत्थान के कारण होता है, या क्षैतिज मूल लावा (कम श्यान) चादरों के फैलने से होता है जो मूल स्थलाकृति को पूरी तरह से ढक लेती हैं।
- इस प्रकार के पठारों में निकटवर्ती निचली भूमि या समुद्र की तुलना में अचानक ऊँचाई दिखाई देती है (अर्थात किनारों पर अधिक ढलान)।
- महाद्वीपीय पठारों को संचय के पठार के रूप में भी जाना जाता है।
- उदाहरण: महाराष्ट्र का पठार महाद्वीपीय पठार का एक उदाहरण है।

### ज्वालामुखीय पठार

- ज्वालामुखीय पठार ज्वालामुखी गतिविधि से निर्मित पठार हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं: लावा पठार और पाइरोक्लास्टिक पठार।

## विश्व भूगोल

- **लावा पठार** अत्यधिक तरल बेसाल्टिक लावा से बनते हैं, जो बिना किसी हिंसक विस्फोट के अनेक छिद्रों से लगातार कई बार निकलता है।
- **पाइरोक्लास्टिक ज्वालामुखीय पठार** विशाल पाइरोक्लास्टिक प्रवाहों से निर्मित होते हैं तथा इनके नीचे पाइरोक्लास्टिक चट्टानें होती हैं।

### विच्छेदित पठार

- विच्छेदित पठार वह पठारी क्षेत्र हैं जो बुरी तरह से कटा हुआ है, जिससे राहत तीखी हो गई है। ऐसा क्षेत्र पहाड़ी जैसा दिखाई दे सकता है।
- विच्छेदित पठारों को पर्वतीय पर्वतीय बेल्टों से इस आधार पर अलग पहचाना जा सकता है कि उनमें वलन, कायापलट, व्यापक भ्रंश या मैग्मैटिक गतिविधि का अभाव होता है जो पर्वतीय निर्माण (ओरोजेनी) के साथ होती है।

### पठारों का आर्थिक महत्व

- **खनिजों का भंडार:** दुनिया के अधिकांश खनिज पठारों में पाए जाते हैं। पठारों पर खनिजों का निष्कर्षण पहाड़ों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान है। औद्योगिक कच्चे माल का बड़ा हिस्सा पठारों से प्राप्त होता है। हमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार से सोना मिलता है; अफ्रीका के पठारों से तांबा, हीरा और सोना; और भारत में छोटानागपुर पठार से कोयला, लोहा, मैंगनीज और अभ्रक मिलता है।
- **जल विद्युत उत्पादन:** पठारों के किनारों पर झरने बनते हैं जो जल विद्युत उत्पादन के लिए आदर्श स्थल हैं।
- **ठंडी जलवायु:** उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पठार के ऊंचे भागों की जलवायु ठंडी होती है।
- **पशु पालन और कृषि:** पठारों में बड़े घास के मैदान हैं जो पशु पालन के लिए उपयुक्त हैं, खासकर भेड़, बकरी और मवेशी। अन्य पठारों की तुलना में लावा पठार खनिजों में समृद्ध हैं और इसलिए कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ है।

### मैदानों

- मैदान पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतियाँ हैं।
- मैदान कुछ और नहीं बल्कि अपेक्षाकृत समतल भूमि की निचली सतह है, जिसमें बहुत ही कम ढलान और न्यूनतम स्थानीय उच्चावच होता है।
- पृथ्वी की लगभग 55% भूमि सतह पर मैदान हैं।
- इस मैदान का अधिकांश भाग नदियों द्वारा लाये गये अवसादों के जमाव से निर्मित हुआ है।
- नदियों के अलावा, कुछ मैदान हवा, चलती बर्फ और टेक्टोनिक गतिविधियों की क्रिया से भी बने हैं।
- **मैदानों का वर्गीकरण**

निर्माण की विधि के आधार पर मैदानों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. संरचनात्मक मैदान
2. अपरदनशील मैदान
3. निक्षेपण मैदान

#### **संरचनात्मक मैदान**

- ये मैदान मुख्यतः समुद्री तल या महाद्वीपीय शेल्फ के एक भाग के उत्थान से निर्मित हुए हैं।
- वे लगभग सभी प्रमुख महाद्वीपों की सीमाओं पर स्थित हैं।
- संरचनात्मक मैदानों का निर्माण क्षेत्रों के अवतलन से भी हो सकता है।

#### **अपरदनशील मैदान (पेनेप्लेन्स)**

- अपरदनशील मैदान उत्त्वभूमि के निरंतर और दीर्घकालिक अपरदन से बनते हैं।
- ऐसे मैदानों की सतह लगभग चिकनी नहीं होती, इसलिए इन्हें **पेनीप्लेन भी कहा जाता है**, जिसका अर्थ है लगभग मैदान।

#### **निक्षेपण मैदान**

- ये मैदान विभिन्न भू-आकृतिक कारकों की निक्षेपण गतिविधि से निर्मित होते हैं।
- जब मैदान नदी के जमाव से बनते हैं, तो उन्हें **नदीय या जलोढ़ मैदान कहा जाता है**।
- **झीलीय मैदान या झीलीय मैदान** बनते हैं। कश्मीर की घाटी झीलीय मैदान का एक उदाहरण है।
- **हिमनदीय या बहाव मैदान** कहा जाता है।
- जब पवन निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है, तो उन मैदानों को **लोएस मैदान कहा जाता है**।

#### **मैदानों का आर्थिक महत्व**

- **उपजाऊ मिट्टी:** मैदानों में आमतौर पर गहरी और उपजाऊ मिट्टी होती है। समतल सतह होने के कारण सिंचाई के साधन आसानी से विकसित किए जा सकते हैं। इसीलिए मैदानों को ' **दुनिया की खाद्य टोकरी** ' कहा जाता है।
- **उद्योगों का विकास:** समृद्ध कृषि संसाधन, विशेष रूप से जलोढ़ मैदानों ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास में मदद की है। चूंकि मैदानी इलाकों में घनी आबादी है, इसलिए गहन खेती और उद्योगों के लिए कार्यबल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त श्रम उपलब्ध है।

### **विश्व भूगोल**

- **परिवहन के साधनों का विस्तार:** मैदानों की समतल सतह सड़कों, हवाई अड्डों और रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए अनुकूल है।
- **सभ्यताओं के केंद्र:** मैदान कई सभ्यताओं के केंद्र हैं।
- **शहरों और कस्बों की स्थापना:** भूमि पर परिवहन के आसान साधन और मैदानी इलाकों में कृषि और उद्योगों के विकास के परिणामस्वरूप शहरों और कस्बों की स्थापना और विस्तार हुआ है। दुनिया के सबसे विकसित व्यापार केंद्र और बंदरगाह मैदानी इलाकों में ही पाए जाते हैं और दुनिया की 80% आबादी यहीं रहती है।

### **सारांश**

पहाड़, पठार और मैदान पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण भू-आकृतियाँ हैं। इनमें से प्रत्येक को अलग-अलग उप-प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। पुनश्च: आप हमारी टीम को इन निःशुल्क अध्ययन सामग्रियों के बारे में किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के बारे में नीचे टिप्पणी अनुभाग में बता सकते हैं। सीखने में खुशी हो!

## जल निकासी पैटर्न


**जल निकास:** सुपरिभाषित चैनलों के माध्यम से जल के प्रवाह को 'जल निकास' कहा जाता है और ऐसे चैनलों के नेटवर्क को 'जल निकास प्रणाली' कहा जाता है।

### जल निकासी पैटर्न:

- मुख्य रूप से नदियों और घाटियों के माध्यम से सतही जल के प्रवाह की प्रणाली को संदर्भित करता है।
- भूमि की ढलान, भूवैज्ञानिक संरचना, जल की मात्रा और जल के वेग जैसे कारकों पर निर्भर करती है।


जल निकासी पैटर्न के प्रकार

### वृक्षीय जल निकासी पैटर्न:




- यह सबसे सामान्य रूप है और पेड़ की जड़ों के शाखा पैटर्न जैसा दिखता है।
- वृक्षाकार पैटर्न वहां विकसित होता है जहां नदी का चैनल भूभाग की ढलान का अनुसरण करता है।
- यह पैटर्न उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहां धारा के नीचे की चट्टान की कोई विशेष संरचना नहीं होती है और सभी दिशाओं में समान रूप से आसानी से कटाव हो सकता है।
- सहायक नदियाँ बड़ी धाराओं से तीव्र कोण (90° से कम) पर मिलती हैं।
- जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ ; सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ।

### समान्तर जल निकासी पैटर्न:



- समानांतर, लम्बी भू-आकृतियों वाले क्षेत्रों में विकसित होता है , जहां सतह पर स्पष्ट ढलान होता है।
- सहायक नदियाँ सतह की ढलान के अनुरूप समानांतर रूप में फैलती हैं।
- पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ ; गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा।


▪ ट्रेलिस जल निकासी पैटर्न:



- जालीदार जल निकास मोड़दार स्थलाकृति में विकसित होता है, जहां कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर स्थित होती हैं।
- नीचे की ओर मुड़ी हुई तहें, जिन्हें सिंकलाइन्स कहा जाता है , घाटियों का निर्माण करती हैं, जिनमें धारा का मुख्य चैनल स्थित होता है।
- ऐसा पैटर्न तब बनता है जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर जुड़ती हैं।
- हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग में बहने वाली नदियाँ : सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र।

## विश्व भूगोल


- आयताकार जल निकासी पैटर्न: आयताकार जल निकासी पैटर्न उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां भ्रंशन हुआ है।



- यह एक मजबूती से जुड़े चट्टानी इलाके पर विकसित होता है।
- धाराएँ कम से कम प्रतिरोध वाले मार्ग का अनुसरण करती हैं और इस प्रकार उन स्थानों पर केंद्रित होती हैं जहाँ उजागर चट्टान सबसे कमजोर होती है
  - सहायक नदियाँ तीखे मोड़ बनाती हैं और ऊँचे कोणों पर मुख्य धारा में प्रवेश करती हैं।
- उदाहरण: विंध्य पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली नदियाँ; चंबल, बेतवा और केन।

### फोल्डिंग और फॉल्टिंग


- जब पृथ्वी की पपड़ी को संपीड़न बलों के माध्यम से एक साथ धकेला जाता है, तो इसमें भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें वलन और भ्रंशन कहा जाता है।
- वलन तब होता है जब पृथ्वी की पपड़ी समतल सतह से दूर मुड़ जाती है।
  - ऊपर की ओर झुकने से एंटीक्लाइन उत्पन्न होता है , तथा नीचे की ओर झुकने से सिंकलाइन उत्पन्न होता है।
- भ्रंश तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी की पपड़ी पूरी तरह से टूट जाती है और एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है।
  - पृथ्वी की पपड़ी में तह या दोष का अनुभव होता है या नहीं, यह उस क्षेत्र में मौजूद सामग्री पर निर्भर करेगा।  
तह लचीली सामग्री के साथ होने की अधिक संभावना है और यही पहाड़ों के निर्माण का कारण बनता है, जबकि दोष अधिक भंगुर सामग्री के साथ होगा और यही भूकंप का कारण बनता है।
- रेडियल जल निकासी पैटर्न:



- रेडियल जल निकासी पैटर्न एक केंद्रीय ऊंचे बिंदु के चारों ओर विकसित होता है और यह ज्वालामुखी जैसे शंक्वाकार आकार की संरचनाओं में सामान्य है।
- जब नदियाँ किसी पहाड़ी से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं, तो अपवाह पैटर्न को 'रेडियल' कहा जाता है।
- उदाहरणार्थ अमरकंटक पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ; नर्मदा और सोन (गंगा की सहायक नदी)।

▪ **केन्द्राभिमुख जल निकासी पैटर्न:**

- रेडियल के ठीक विपरीत है क्योंकि धाराएं केन्द्रीय अवनमन की ओर बहती हैं।
- वर्ष के गीले भागों में ये धाराएं अस्थायी झीलों को पानी उपलब्ध कराती हैं, जो शुष्क अवधि में वाष्पित हो जाती हैं।



- कभी-कभी, इन सूखी झीलों में नमक के मैदान भी बन जाते हैं, क्योंकि झील के पानी में घुला नमक घोल से बाहर निकल जाता है और पानी के वाष्पित हो जाने पर पीछे रह जाता है।
- उदाहरणार्थ मणिपुर में लोकतक झील।

## विश्व की महत्वपूर्ण नदियाँ

### 1. नील

स्रोत: विक्टोरिया झील की सहायक नदियाँ, अफ्रीका

बहिर्वाह: भूमध्य सागर

लगभग लंबाई (किमी): 6,690

### 2. अमेज़न

स्रोत: ग्लेशियर से भरी झीलें, पेरू

बहिर्वाह: अटलांटिक महासागर

अनुमानित लंबाई (किमी): 6,296

### 3. मिसिसिपी-मिसौरी-रेड रॉक

उद्गम: रेड रॉक का स्रोत, मोंटाना

बहिर्वाह: मैक्सिको की खाड़ी

अनुमानित लंबाई (किमी): 5,970

### 4. चांग जियांग (यांग्ज़ी)

स्रोत: तिब्बती पठार, चीन

बहिर्वाह: चीन सागर (पूर्वी चीन सागर)

लगभग लंबाई: 5,797 किमी

- यह नदी तिब्बती पठार के उत्तरी भाग में तंगगुला पर्वतमाला में जरी हिल से निकलती है, तथा पूर्वी चीन सागर तक सामान्यतः पूर्व दिशा में बहती है।
- यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तथा एक देश में पूरी तरह से बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
- श्री गॉर्जेस बांध विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत स्टेशन है।
- जिनशा नदी 2,308 किमी (1,434 मील) का नाम है यिबिन से यांग्ज़ी नदी तक, किंगई में युशु के निकट बातांग नदी के संगम तक।
- यांग्ज़ी नदी के जल में पाई जाने वाली आधी अनोखी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं।

सहायक नदियाँ

- बाएँ : यालोंग, मिन, तुओ, जियालिंग, हान
- दाएँ : वू, युआन, ज़ी, जियांग, गण, हुआंगपु

**5. ओब - उद्रम:** अल्ताई पर्वत, रूस

**बहिर्वाह:** ओब की खाड़ी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 5,567

**6. हुआंग हे (पीला)**

**उद्रम:** कुनलुन पर्वत का पूर्वी भाग, पश्चिमी चीन

**बहिर्वाह:** चिहली की खाड़ी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,667

**7. येनिसेई**

**उद्रम:** तन्नु-ओला पर्वत, पश्चिमी तुवा, रूस

**बहिर्वाह:** आर्कटिक महासागर

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,506

येनिसे , जिसे रोमन में येनिसे, एनिसेई या जेनिसेज भी कहा जाता है , दुनिया की पांचवीं सबसे लंबी नदी प्रणाली है, और आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है ।

**8. पारणा**

**उद्रम:** परानाइबा और ब्रांडे नदियों का संगम

**बहिर्वाह:** रियो डी ला प्लाटा

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,498

**9. इरतिश**

**उद्रम:** अल्ताई पर्वत, रूस

**बहिर्वाह:** ओब नदी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,438

**10. ज़ैरे (कांगो)**

**स्रोत:** लुआलाब और लुआपुला नदियों का संगम, कांगो

**बहिर्वाह:** अटलांटिक महासागर

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,371

**11. हेइलॉंग (अमूर)**

**उद्गम:** शिल्का (रूस) और आर्गुन (मंगोलिया) नदियों का संगम

**बहिर्वाह:** तातार जलडमरूमध्य

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,352

**12. लीना**

**उद्गम:** बैकाल पर्वत, रूस

**बहिर्वाह:** आर्कटिक महासागर

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,268

**13. मैकेंज़ी**

**उद्गम:** फिनले नदी का मुख, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा

**बहिर्वाह:** ब्यूफोर्ट सागर (आर्कटिक महासागर)

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,241

**14. नाइजर**

**उद्गम:** गिनी

**बहिर्वाह:** गिनी की खाड़ी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,184

**15. मेकांग**

**उद्गम:** तिब्बती उच्चभूमि

**बहिर्वाह:** दक्षिण चीन सागर

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 4,023

**16. मिसिसिपी**

**उद्गम:** इटास्का झील, मिनेसोटा

**बहिर्वाह:** मैक्सिको की खाड़ी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 3,779

**17. मिसौरी**

**उद्गम:** जेफरसन, गैलाटिन और मैडिसन नदियों का संगम, मोंटाना

**बहिर्वाह:** मिसिसिपी नदी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 3,726

**18. वोल्गा**

**उद्गम:** वल्दाई पठार, रूस

**बहिर्वाह:** कैस्पियन सागर

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 3,687

**19. मदीरा**

**उद्गम:** बेनी और मौमोरे नदियों का संगम, बोलीविया-ब्राजील सीमा

**बहिर्वाह:** अमेज़न नदी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 3,238

**20. पुरुस**

**स्रोत:** पेरुवियन एंडीज

**बहिर्वाह:** एमेज़न नदी

**लगभग लंबाई (किमी):** 3,207

**21. साओ फ्रांसिस्को**

**उद्गम:** दक्षिण-पश्चिम मिनास गेरैस, ब्राजील

**बहिर्वाह:** अटलांटिक महासागर

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 3,198

**22. युकोन**

**उद्गम:** लुईस और पेती नदियों का जंक्शन, युकोन क्षेत्र, कनाडा

**बहिर्वाह:** बेरिंग सागर

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 3,185

**23. सेंट लॉरेंस**

**उद्गम:** ओटेरियो झील

**बहिर्वाह:** सेंट लॉरेंस की खाड़ी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 3,058

**24. रियो ग्रांडे**

उद्गम: सैन जुआन पर्वत, कोलोराडो  
बहिर्वाह: मैक्सिको की खाड़ी  
अनुमानित लंबाई (किमी): 3,034

**25. ब्रह्मपुत्र**

उद्गम: हिमालय  
बहिर्वाह: गंगा नदी  
अनुमानित लंबाई (किमी): 2,897

**26. सिंधु**

उद्गम: हिमालय  
बहिर्वाह: अरब सागर  
अनुमानित लंबाई (किमी): 2,897

**27. डेन्यूब**

उद्गम: ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी  
बहिर्वाह: काला सागर  
अनुमानित लंबाई (किमी): 2,842

**28. फ़रात नदी**

उद्गम: मूरत नेहरी और कारा सु नदियों का संगम, तुर्की  
बहिर्वाह: शट्ट-अल-अरब  
अनुमानित लंबाई (किमी): 2,799

**29. डार्लिंग**

उद्गम: पूर्वी हाइलैंड्स का मध्य भाग, ऑस्ट्रेलिया  
बहिर्वाह: मरे नदी  
अनुमानित लंबाई (किमी): 2,739

**30. ज़ाम्बेज़ी**

उद्गम: 11°21'S, 24°22'E, ज़ाम्बिया  
बहिर्वाह: मोज़ाम्बिक चैनल  
अनुमानित लंबाई (किमी): 2,736

**31. टोकांटिस**

उद्गम: गोडआस, ब्राज़ील

बहिर्वाह: पारा नदी

अनुमानित लंबाई (किमी): 2,699

**32. मरे**

उद्गम: ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स, न्यू साउथ वेल्स

बहिर्वाह: हिंद महासागर

अनुमानित लंबाई (किमी): 2,589

**33. नेल्सन**

उद्गम: बो नदी का मुख, पश्चिमी अल्बर्टा, कनाडा

बहिर्वाह: हडसन की खाड़ी

अनुमानित लंबाई (किमी): 2,575

**34. पैराग्वे**

उद्गम: माटो ग्रोसो, ब्राज़ील

बहिर्वाह: पराना नदी

अनुमानित लंबाई (किमी): 2,549

**35. यूराल**

उद्गम: दक्षिणी यूराल पर्वत, रूस

बहिर्वाह: कैस्पियन सागर

अनुमानित लंबाई (किमी): 2,533

**36. गंगा**

उद्गम: हिमालय

बहिर्वाह: बंगाल की खाड़ी

अनुमानित लंबाई (किमी): 2,506

**37. अमु दरिया (ऑक्सस)**

उद्गम: निकोलस रेंज, पामीर पर्वत, तुर्कमेनिस्तान

बहिर्वाह: अरल सागर

अनुमानित लंबाई (किमी): 2,414

**38. जापुरा**

**उद्गम:** एंडीज़, कोलंबिया

**बहिर्वाह:** अमेज़न नदी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 2,414

**39. सालवीन**

**उद्गम:** तिब्बत, कुनलुन पर्वत के दक्षिण में।

**बहिर्वाह:** मार्तबान की खाड़ी

**। अनुमानित लंबाई (किमी):** 2,414

**40. अर्कांसस**

**स्रोत:** सेंट्रल कोलोराडो

**बहिर्वाह:** मिसिसिपी नदी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 2,348

**41. कोलोराडो**

**स्रोत:** ग्रैंड काउंटी, पेंसिल्वेनिया

**बहिर्वाह:** मिसिसिपी नदी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 2,348

**42. नीपर**

**उद्गम:** वल्दाई हिल्स, रूस

**बहिर्वाह:** काला सागर

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 2,284

**43. ओहियो-एलेघेनी**

**उद्गम:** पॉटर काउंटी, पेंसिल्वेनिया

**बहिर्वाह:** मिसिसिपी नदी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 2,102

**44. इरावदी**

**उद्गम:** नमई और माली नदियों का संगम, पूर्वोत्तर बर्मा

**बहिर्वाह:** बंगाल की खाड़ी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 2,092

**45. नारंगी**

उद्गम: लेसोथो

बहिर्वाह: अटलांटिक महासागर

अनुमानित लंबाई (किमी): 2,092

46. ओरिनोको

स्रोत: सेरा परिमा पर्वत, वेनेजुएला

बहिर्वाह: अटलांटिक महासागर

अनुमानित लंबाई (किमी): 2,062

47. पिलकोमायो

उद्गम: एंडीज पर्वत, बोलीविया

बहिर्वाह: पैराग्वे नदी

अनुमानित लंबाई (किमी): 1,999

48. शी जियांग (सी कियांग)

स्रोत: पूर्वी युन्नान प्रांत, चीन

बहिर्वाह: चीन सागर

अनुमानित लंबाई (किमी): 1,989

49. कोलंबिया

उद्गम: कोलंबिया झील, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा

बहिर्वाह: प्रशांत महासागर

अनुमानित लंबाई (किमी): 1,983

50. डॉन

उद्गम: तुला, रूस

बहिर्वाह: आज़ोव सागर

अनुमानित लंबाई (किमी): 1,968

51. सुंगरी

स्रोत: चीन-उत्तर कोरिया सीमा

बहिर्वाह: अमूर नदी

अनुमानित लंबाई (किमी): 1,955

52. सरकेचवान

**उद्गम:** कैनेडियन रॉकी पर्वत

**बहिर्वाह:** विन्निपेग झील

**। अनुमानित लंबाई (किमी):** 1,939

### **53. शांति**

**उद्गम:** स्टिकिन पर्वत, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा

**बहिर्वाह:** ग्रेट स्लेव नदी

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 1,923

### **54. टाइग्रिस**

**उद्गम:** टॉरस पर्वत, तुर्की

**बहिर्वाह:** शद्ध-अल-अरब

**अनुमानित लंबाई (किमी):** 1,899

### **55. टेम्स**

टेम्स नदी केवल 215 मील लंबी है, लेकिन यह इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है।

नदी का आधुनिक नाम टेम्स है, जिसका उच्चारण "टेम्स" है।

प्रसिद्ध लंदन ब्रिज टेम्स नदी के एक हिस्से पर फैला हुआ है, इसके साथ ही 200 से अधिक अन्य पुल और 20 से अधिक पानी के नीचे सुरंगें भी हैं।

### **56. राइन नदी**

राइन नदी स्विट्स आल्प्स से नीदरलैंड तक बहती है, फिर उत्तरी सागर में मिल जाती है। 764 मील लंबी यह नदी मध्य और पश्चिमी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है।

यह छह देशों से होकर गुजरता है: स्विट्जरलैंड, लिकटेन्स्टीन रियासत, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड।

जैसे ही राइन नदी जर्मनी में प्रवेश करती है, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है।

### 3. झीलें और झीलों के प्रकार


- झीलें भूमि की सतह के खोखले भाग में स्थित होती हैं जिनमें पानी जमा होता है तथा इनका आकार, आकृति, गहराई और निर्माण की विधि में काफी भिन्नता होती है।
- छोटे-छोटे जलाशय तालाबों या पूलों से बड़े नहीं होते, लेकिन बड़े जलाशय इतने विशाल होते हैं कि उन्हें समुद्र का नाम दिया जाता है, जैसे कैस्पियन सागर।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि झीलें पृथ्वी की सतह की केवल अस्थायी विशेषता हैं और अंततः जल निकासी और गाद के कारण समाप्त हो जाएंगी।
- दुनिया की अधिकांश झीलें नदियों द्वारा पोषित ताजे पानी की झीलें हैं
- लेकिन उन क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण वर्षा की तुलना में अधिक है और केवल कुछ धाराएं झील को भरती हैं, खारे पानी की झीलें बनती हैं जैसे मृत सागर और यूटा की ग्रेट साल्ट लेक।



#### पृथ्वी की हलचल से बनी झीलें

##### टेक्टोनिक झीलें

- पृथ्वी की पपड़ी के मुड़ने, झुकने और टूटने के कारण टेक्टोनिक अवसाद उत्पन्न होते हैं जो विशाल आकार और गहराई वाली झीलों को जन्म देते हैं
- उदाहरण → टिटिकाका झील (एंडीज पर) - दुनिया की सबसे ऊंची झील, कैस्पियन सागर (दुनिया की सबसे बड़ी झील और अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी यानी सुपीरियर झील से 5 गुना बड़ी)




### रिफ्ट वैली झीलें

- भ्रंश के कारण दो समानांतर भ्रंशों के बीच भूमि के धंसने से एक दरार घाटी का निर्माण होता है, जो गहरी, संकीर्ण एवं लम्बी होती है।
- इन गर्तों में पानी इकट्ठा होता है और इनका तल अक्सर समुद्र तल से नीचे होता है।
- उदाहरण: तांगानिका झील (विश्व की सबसे गहरी झील) और मृत सागर (विश्व की सबसे निचली झील)

## Lakes of Tectonic Origin


### Graben Lakes



### हिमनदी से निर्मित झीलें


### सर्क झीलें/टार्न्स

- घाटी से नीचे की ओर जाते समय एक ग्लेशियर पहाड़ों में घाटियों के शीर्ष पर गोलाकार गड्ढे छोड़ जाता है जिन्हें कोरी या सर्क कहते हैं
- उनकी अत्यधिक गहरी मंजिलें पानी से भरकर सर्क झीलें बना सकती हैं
- वे झीलें जो घाटी के नीचे लंबे और गहरे हिमनद गर्तों में स्थित हैं, रिबन झीलें कहलाती हैं



### केटल झीलें

- वे मूलतः अपवाह मैदान में स्थिर बर्फ के पिघलने से बने गड्ढे हैं
- वे असमान हिमोढ़ सतह के कारण अनियमित हैं और कभी भी बड़े आकार या गहराई के नहीं होते हैं



### **रॉक होलो झीलें**

- यह बर्फ के घिसने से बनता है जब घाटी के ग्लेशियर या बर्फ की चादरें चट्टान की सतह पर गड्ढे खोद देती हैं (चट्टान के गड्ढे के भीतर स्थित झीलें)
- फिनलैंड (झीलों की भूमि) में ऐसी झीलें प्रचुर मात्रा में हैं

### **घाटियों पर हिमोढ़ बांध के कारण बनी झीलें**

- घाटी के ग्लेशियर प्रायः घाटी में हिमोढ़ मलबे को जमा कर देते हैं, जिससे अवरोध के पीछे पानी जमा होने पर झीलें बन जाती हैं।
- पार्श्विक एवं अंतिम दोनों प्रकार के हिमोढ़ घाटियों पर बांध बनाने में सक्षम हैं।

### **हिमनदों के बहाव के कारण बनी झीलें**

- प्रमुख ड्रमलिन परिदृश्य वाले हिमाच्छादित निचले इलाकों में, जहां जल निकासी खराब है
- बीच में गड्ढे हैं जो अक्सर जलमग्न रहते हैं और छोटी झीलें बनाते हैं

### **ज्वालामुखी गतिविधि से बनी झीलें**

#### **क्रेटर और काल्डेरा झीलें**

- ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, शंकु का शीर्ष उड़ सकता है, जिससे एक प्राकृतिक खोखलापन रह जाता है जिसे क्रेटर कहा जाता है, जो कि धंसने से बड़ा होकर काल्डेरा बन सकता है
- निष्क्रिय और विलुप्त ज्वालामुखियों में, बारिश सीधे क्रेटर या काल्डेरा में गिरती है, जिसका कोई सतही निकास नहीं होता है और क्रेटर या काल्डेरा झील का निर्माण होता है



### **लावा से अवरुद्ध झीलें**

- ज्वालामुखी क्षेत्रों में लावा की एक धारा घाटी में बह सकती है जो ठोस रूप ले सकती है
- लावा के ठोस होने से नदी पर बांध बन सकता है, जिससे लावा से अवरुद्ध झीलों का निर्माण हो सकता है।

### **ज्वालामुखीय भूमि सतह के अवतलन के कारण बनी झीलें**

- खोखले लावा प्रवाह की परत ढह सकती है
- भू-धंसाव के कारण पीछे एक चौड़ा और खोखला गड्ढा रह जाता है जिसमें झील बन सकती है।

### **अपरदन से बनी झीलें**

#### **कार्स्ट झीलें**

- चूना पत्थर पर वर्षा जल की विलायक क्रिया के कारण घोल खोखला हो जाता है।
- जब ये मलबे से अवरुद्ध हो जाते हैं, तो इनमें झीलें बन सकती हैं।
- भूमिगत गुफाओं की चूना पत्थर की छतों के ढहने से लंबी, संकरी झीलें उजागर हो सकती हैं, जो कभी भूमिगत थीं।
- पोल्जे नामक विशाल गड्ढों में, जिनमें सामान्यतः कोई निकास नहीं होता, झीलें हो सकती हैं।




### **हवा से सिकुड़ी झीलें**

- रेगिस्तान में हवाओं की अपरफीति क्रिया के कारण गहरे गड्ढे बन जाते हैं जो जल स्तर तक पहुंच जाते हैं, जिनसे होकर पानी बाहर निकलकर छोटी उथली झीलें बना लेता है।
- अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण ये खारे झील या प्लाया बन जाते हैं।

### **निक्षेपण से निर्मित झीलें**

#### **नदी के जमाव के कारण बनी झीलें**

- बाढ़ के दौरान नदी अपने घुमावदार रास्ते को काटकर अपना मार्ग छोटा कर लेती है, जिससे पीछे घोड़े की नाल के आकार का एक चैनल बन जाता है, जिसे बैल-धनुष झील कहा जाता है।



### समुद्री जमाव के कारण बनी झीलें

- हवा और लहरों की क्रिया से तटों के किनारे लैगून अलग-थलग पड़ सकते हैं, जो भूमि के संकीर्ण टुकड़ों से घिरे होते हैं, जिन्हें लैगून झील कहा जाता है।
- लैगून एक उथला जल निकाय है जो अवरोधक द्वीपों या भित्तियों द्वारा एक बड़े जल निकाय से अलग होता है।
- पूर्वी जर्मनी और पोलैंड में लैगून को हाफ़्स कहा जाता है।

### भूस्खलन, चट्टानी चट्टानों और हिमस्खलन के कारण बनी झीलें

- भूस्खलन या चट्टानें घाटियों को अवरुद्ध कर सकती हैं, जिससे नदियों पर बांध बन जाते हैं, जिससे अस्थायी झीलें बन जाती हैं।
- इन प्रक्रियाओं से निर्मित झीलों को अवरोधक झीलें भी कहा जाता है।
- ऐसी झीलें अल्पकालिक होती हैं, क्योंकि घाटियों में जमा होने वाले ढीले टुकड़े दबाव के कारण शीघ्र ही टूट जाते हैं और पानी का रास्ता दे देते हैं।
- जब वे अचानक रास्ता दे देते हैं, तो बांध का पानी नीचे की ओर बहता है, जिससे बाढ़ आ जाती है।

### मानव एवं जैविक गतिविधियों से निर्मित झीलें

### **मानव निर्मित झीलें**

- प्राकृतिक झीलों के अलावा, मनुष्य ने नदी घाटी पर कंक्रीट बांध बनाकर कृत्रिम झीलें भी बनाई हैं
- ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नदी के पानी को रोककर जलाशय बनाया जा सके।

### **जानवरों द्वारा बनाई गई झीलें**

- बीवर जैसे जानवर विशेष रूप से दिलचस्प हैं।
- वे समुदायों में रहते हैं और लकड़ी, मिट्टी और कीचड़ से नदियों पर बांध बनाते हैं।
- इस प्रकार के बीवर बांध काफी स्थायी होते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को इस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं कि समग्र पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन पर आधारित हो जाता है, जिससे बीवर एक प्रमुख प्रजाति बन जाते हैं।

### **अन्य प्रकार की मानव निर्मित झीलें**

- सजावटी झीलें → विशेष रूप से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई
- पुरुषों द्वारा खनन गतिविधियों से निर्मित झीलें
- अंतर्देशीय मछली पालन झीलों से अंतर्देशीय मछली पालन का विकास होगा

### **विश्व की महत्वपूर्ण झीलें:**

झील भूमि से घिरा हुआ जल निकाय है। झीलें धीमी गति से बहने वाले या स्थिर पानी वाले जल निकाय हैं जो अंतर्देशीय बेसिन में स्थित हैं। यहाँ हम दुनिया भर की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में उनके महाद्वीप, बेसिन देशों, क्षेत्रफल और अधिकतम गहराई के साथ चर्चा करते हैं।

दुनिया की झीलों के बारे में हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, और यह हमारे ज्ञान के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है।

### **विश्व की महत्वपूर्ण झीलों की सूची:**

#### **कैस्पियन सागर :**

(एक समुद्री झील- जिसे माज़ंदरान सागर, हिरकेनिया सागर या खज़ार सागर भी कहा जाता है)

कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है , दुनिया की सबसे बड़ी झील है । यह झील काकेशस पर्वत के पूर्व में , मध्य एशिया के मैदान के पश्चिम में, पूर्वी यूरोप में दक्षिणी रूस के मैदानों के दक्षिण में और पश्चिमी एशिया के पर्वतीय ईरानी पठार के उत्तर में स्थित है।

कैस्पियन सागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :

- महाद्वीप: यूरोशिया
- क्षेत्रफल: 371, 000 वर्ग किमी
- अधिकतम गहराई: 1025 मीटर
- कैस्पियन सागर मध्य-उत्तर से मध्य-पूर्व तक कजाकिस्तान, मध्य-पश्चिम से रूस, दक्षिण-पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान तथा पूर्वी तट के दक्षिणी भागों सहित तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है।
- कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारी झील (खारा) है
- वोल्गा नदी प्रणाली और यूराल नदी (कई नदियाँ) इसमें गिरती हैं।



### कैस्पियन सागर

#### कैस्पियन सागर के बेसिन देश :

कैस्पियन सागर के बेसिन देश सीमावर्ती देश हैं - कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, और गैर-सीमावर्ती देश - आर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्की उज्बेकिस्तान।

#### माराकाइबो (बे झील)

तबलाज़ो जलडमरूमध्य द्वारा वेनेजुएला की खाड़ी से जुड़ी हुई है। यह झील कैरेबियन सागर का एक प्रवेश द्वार है।

- माराकाइबो झील, माराकाइबो और कैबीमास बंदरगाहों के लिए एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है।

- महत्वपूर्ण नदी कैटाटुम्बो.
- माराकाइबो झील विश्व के सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।

### मिशिगन झील – ह्यूरोन

मिशिगन-ह्यूरोन झील एक जल निकाय है, जो मिशिगन झील और ह्यूरोन झील से मिलकर बना है , जो मैकिनैक के 5 मील चौड़े खुले जलडमरूमध्य द्वारा जुड़ा हुआ है।


मिशिगन-ह्यूरोन झील के महत्वपूर्ण तथ्य:

- महाद्वीप: उत्तरी अमेरिका
- सतह क्षेत्र: ह्यूरोन- 59,600 किमी<sup>2</sup>.
- क्षेत्र: मिशिगन - 58,000 किमी<sup>2</sup>
- इस झील को एकल झील माना जाता है।
- झील संयुक्त रूप से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है।
- बेसिन देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा

**नोट :** सुपीरियर झील दोनों से बड़ी है, इसलिए जब ह्यूरोन झील और मिशिगन झील को अलग-अलग माना जाता है तो सुपीरियर झील को दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है।

### लेक सुपीरियर

यदि मिशिगन झील और ह्यूरोन को अलग-अलग झील माना जाए तो सुपीरियर झील सतह क्षेत्र के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील आयतन के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी झील है।



**लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन**

**लेक सुपीरियर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य**

- महाद्वीप: उत्तरी अमेरिका
- क्षेत्रफल: 82,100 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 406.3 मीटर
- सुपीरियर झील के तट वाले देश : कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील में गिरती है।
- सुपीरियर झील को 200 से अधिक नदियाँ पानी प्रदान करती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं निपिगोन नदी, सेंट लुईस नदी, पिजन नदी, पिक नदी, व्हाइट नदी, मिचिपिकोटेन नदी आदि।
- लेक सुपीरियर का सबसे बड़ा द्वीप मिशिगन में आइल रोयाले है।

**विक्टोरिया झील**

विक्टोरिया झील अफ्रीका की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। विक्टोरिया झील के किनारे वाले देश : युगांडा, केन्या, तंजानिया

**विक्टोरिया झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य :**

- महाद्वीप: अफ्रीका
- सतही क्षेत्रफल: 68,870 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 84 मीटर
- विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है।
- उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील के बाद सतह के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील।
- विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र नदी नील नदी है , जो युगांडा के जिन्जा के पास झील से निकलती है।

**तांगानिका झील**

तांगानिका झील विश्व की सबसे लम्बी मीठे पानी की झील है तथा आयतन की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी झील है।

तांगानिका झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

- महाद्वीप: अफ्रीका
- सतही क्षेत्र: 32,600 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 1470 मीटर
- तांगानिका झील चार देशों - तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी), बुरुंडी और जाम्बिया के बीच साझा की जाती है।
- यह झील अफ्रीका की सबसे बड़ी दरार झील है।
- यह अफ्रीका की सबसे गहरी झील है।

तांगानिका झील में कुछ महत्वपूर्ण द्वीप:

- कवला द्वीप (डीआरसी)
- माम्बा-कयेन्दा द्वीप (डीआरसी)
- मिलिमा द्वीप (डीआरसी)
- किबिशी द्वीप (डीआरसी)
- मुटोंडवे द्वीप (जाम्बिया)



## **तांगानिका झील**

### **बैकाल झील**

बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। आयतन के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।

**बैकाल झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य :**

- महाद्वीप: एशिया
- क्षेत्रफल: 31,500 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 1637 मीटर
- यह झील एक प्राचीन एवं महाद्वीपीय भ्रंश झील है।
- देश: रूस
- एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और दुनिया की सबसे गहरी झील।
- बैकाल झील में 27 द्वीप हैं, ओलखोन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील-बद्ध द्वीप है।
- यह झील 330 नदियों से पोषित होती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं; सेलेंगा, बरगुज़िन, अपर अंगारा, तुर्का, सरमा।

### **झील ग्रेट बीयर**

ग्रेट बियर झील कनाडा की सबसे बड़ी झील है, जो कनाडा के बोयल वन में स्थित है, यह आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित सबसे बड़ी झील भी है। यह एक हिमनद प्रकार की झील है।

**ग्रेट बीयर झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:**

- महाद्वीप: उत्तरी अमेरिका
- क्षेत्रफल: 31,000 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 446 मीटर

में बहने वाली नदियों में व्हाइटफिश नदी, बिग स्प्रूस नदी, हाल्डेन नदी, ब्लडी नदी, स्लोअन नदी आदि शामिल हैं।

**मलावी (न्यासा झील)**

## विश्व भूगोल

मलावी झील मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच स्थित है। इसमें दुनिया की किसी भी अन्य झील की तुलना में मछलियों की अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह एक दरार घाटी झील है।

### न्यासा झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

- महाद्वीप: अफ्रीका
- क्षेत्रफल: 29,500 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 706 मीटर
- न्यासा झील दुनिया की किसी भी अन्य झील की तुलना में मछलियों की अधिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है।

### झील ग्रेट स्लेव

यह झील उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। यह दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी झील है। ग्रेट स्लेव झील एक हिमनदी झील है। इसका बेसिन देश कनाडा है। झील का पानी माकेन्ज़ी नदी द्वारा बहाया जाता है।

### ग्रेट स्लेव झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

- महाद्वीप: उत्तरी अमेरिका
- क्षेत्रफल: 27,000 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 614 मीटर
- ग्रेट स्लेव झील में एक बर्फ सड़क है जिसे डेटाह बर्फ सड़क के नाम से जाना जाता है।
- यह 6.5 किमी (4.0 मील) लंबी सड़क है जो उत्तरपश्चिमी क्षेत्र की राजधानी येलोनाइफ़ को डेटाह से जोड़ती है।

### बाल्खाश झील

बाल्खाश झील एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह मध्य एशिया के पूर्व में दक्षिण-पूर्वी कज़ाकिस्तान में स्थित है। यह झील एक एंडोरेइक (बंद) बेसिन है।

### बाल्खाश झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

- महाद्वीप: एशिया
- क्षेत्रफल: 16,400 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 26 मीटर
- बाल्खाश झील के बेसिन देश: कज़ाकिस्तान, चीन

### **वोस्तोक झील**

वोस्तोक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है और यह एक सबग्लेशियल रिफ्ट झील है। यह शीत के दक्षिणी ध्रुव पर, मध्य पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की चादर की सतह के नीचे रूसी वोस्तोक स्टेशन के नीचे स्थित है।

#### **वोस्तोक झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:**

- महाद्वीप: अंटार्कटिका
- क्षेत्रफल: 12,500 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 900-1000 मीटर
- अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील
- यह बर्फ की चादर की सतह के नीचे एक मीठे पानी की झील है।

### **ओनेगा झील (ओनेगो)**

ओनेगा झील यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील उत्तर-पश्चिमी रूस में स्थित है। यह बाल्टिक सागर से संबंधित है।

#### **ओनेगा झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:**

- महाद्वीप: यूरोप
- क्षेत्रफल: 9,700 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 127 मीटर
- ओनेगा झील हिमानी-विवर्तनिक उत्पत्ति की है।

### **टिटिकाका झील**

टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। टिटिकाका एक पहाड़ी झील (एंडीज) है।

#### **टिटिकाका झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:**

- महाद्वीप: दक्षिण अमेरिका
- क्षेत्रफल: 8,372 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 281 मीटर

- बेसिन देश: पेरू, बोलीविया

### **निकारागुआ झील या कोसीबोल्का या ग्रेनेडा**

निकारागुआ झील निकारागुआ में एक मीठे पानी की झील है। यह सैन जुआन नदी के माध्यम से कैरेबियन सागर में बहती है। निकारागुआ एक दरार झील है।

#### **निकारागुआ झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:**

- महाद्वीप: उत्तरी अमेरिका
- क्षेत्रफल: 8,264 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 26 मीटर

### **तुर्काना झील जिसे रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता है**

तुर्काना झील उत्तरी केन्या में केन्याई रिफ्ट घाटी में स्थित है और इथियोपिया से होकर गुजरती है। यह झील दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है। इस झील को खारा, मोनोमिटिक, क्षारीय, एंडोर्फिक झील माना जाता है।

#### **तुर्काना झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:**

- महाद्वीप: अफ्रीका
- क्षेत्रफल: 6,405 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 109 मीटर
- विश्व की सबसे बड़ी क्षारीय झील

### **रेनडियर झील**

यह झील कनाडा में है। यह एक हिमनद झील है।

- महाद्वीप: उत्तरी अमेरिका
- क्षेत्रफल: 6,330 किमी<sup>2</sup>
- अधिकतम गहराई: 337 मीटर

### **अराल सागर**

## **विश्व भूगोल**

अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक अंतर्देशीय झील थी। अरल सागर बड़े पैमाने पर लुप्त हो रहा है और सूख रहा है। (यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी)।

### **ताना झील**

ताना झील इथियोपिया की सबसे बड़ी झील है और ब्लू नील नदी का स्रोत है। ताना झील ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनी थी, जिसने प्रारंभिक प्लीस्टोसीन काल में बहने वाली नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था।

### **ग्रेट साल्ट लेक**

ग्रेट साल्ट लेक पश्चिमी गोलार्ध की सबसे बड़ी साल्ट लेक है। यह दुनिया की आठवीं सबसे बड़ी टर्मिनल झील है।

ग्रेट साल्ट लेक यूटा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह झील एंडोरेइक और हाइपरसैलिन है।

### **पेइपस झील**

यूरोप की सबसे बड़ी सीमापार झील है।

बेसिन देश: एस्टोनिया, रूस

## 4. ग्लेशियर

- ग्लेशियर क्रिस्टलीय बर्फ, हिम, चट्टान, तलछट और पानी का एक बड़ा, बारहमासी संचय है जो भूमि पर उत्पन्न होता है और अपने स्वयं के वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढलान से नीचे की ओर बढ़ता है। वे बदलती जलवायु के संवेदनशील संकेतक हैं।
- पृथ्वी पर कुल जल का 2.1% भाग ग्लेशियरों में है, जबकि 97.2% भाग महासागरों और अंतर्देशीय समुद्रों में है।
- ग्लेशियर निर्माण की स्थिति:
  - औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु के करीब है।
  - शीतकालीन वर्षा से बर्फ का महत्वपूर्ण संचय होता है।
  - शेष वर्ष के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण पिछली सर्दियों में जमा बर्फ पूरी तरह नष्ट नहीं होती।

### ग्लेशियर का निर्माण

- ग्लेशियर उन जगहों पर बनने लगते हैं जहाँ हर साल पिघलने से ज़्यादा बर्फ जमा होती है। गिरने के तुरंत बाद, बर्फ सिकुड़ने लगती है, या घनी और कसकर पैक हो जाती है।
  - बर्फ के ग्लेशियल फर्न (घने, दानेदार बर्फ) में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को **फर्निफिकेशन** कहा जाता है।
- जब बर्फ पर्याप्त मोटी हो जाती है, लगभग 50 मीटर (160 फीट), तो फ़िरन कण ठोस बर्फ के विशाल पिंड में बदल जाते हैं। ग्लेशियर अपने वजन के कारण हिलना शुरू कर देता है।

ग्लेशियर के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग गति से चलते हैं। ग्लेशियर के बीच में बहने वाली बर्फ आधार की तुलना में अधिक तेज़ चलती है।

### भौगोलिक स्थिति

- 91% ग्लेशियर अंटार्कटिका में हैं और 8% ग्रीनलैंड में हैं। वे दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 10% हिस्से पर कब्जा करते हैं।

### महत्व:

## विश्व भूगोल

- **ग्लेशियर जलाशय के रूप में:** पृथ्वी के लगभग तीन-चौथाई ताजे पानी का भंडारण ग्लेशियरों में होता है। इसलिए, ग्लेशियर की बर्फ पृथ्वी पर पानी का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है और पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है।
  - ग्लेशियरों से निकलने वाला ठंडा पानी नीचे की ओर बहने वाले पानी के तापमान को भी प्रभावित करता है।
- **नदियों को पोषण देने वाले ग्लेशियर:** हिमालय पर्वत के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा नदी का स्रोत है।
  - गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में मीठे पानी और बिजली का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
- **जलीय जीवन के लिए ग्लेशियर:** पर्वतीय वातावरण में कई जलीय प्रजातियों को जीवित रहने के लिए ठंडे पानी के तापमान की आवश्यकता होती है, जो ग्लेशियरों द्वारा प्रदान किया जाता है।
  - कुछ जलीय कीट विशेष रूप से जलधारा के तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा हिमनदों के पिघले पानी के शीतलन प्रभाव के बिना जीवित नहीं रह सकते।
  - जलधारा आवास में इस प्रकार के परिवर्तन से स्थानीय ट्राउट और अन्य प्रमुख सैल्मन प्रजातियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **लोगों के लिए ग्लेशियर:** ग्लेशियर लोगों को कई उपयोगी संसाधन प्रदान करते हैं। ग्लेशियल टिल फसल उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है।
  - रेत और बजरी के भंडार का उपयोग कंक्रीट और डामर बनाने के लिए किया जाता है।

### ग्लेशियरों का वर्गीकरण

- ग्लेशियरों को उनके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - आकार (अर्थात बर्फ की चादर, बर्फ की टोपी, घाटी ग्लेशियर, सर्क ग्लेशियर)
  - तापीय व्यवस्था (ध्रुवीय बनाम शीतोष्ण)।

### आकार आधारित

**बर्फ की टोपी:** बर्फ की टोपी एक गुंबद के आकार का ग्लेशियर द्रव्यमान है जो सभी दिशाओं में बहता है, जैसे कि कनाडाई आर्कटिक में एलेस्मेरे द्वीप पर बर्फ की टोपी। पृथ्वी पर ग्लेशियरों और बर्फ की टोपियों की पूरी मात्रा के बारे में अभी भी कुछ अनिश्चितता है, लेकिन अगर वे सभी पिघल

गए, तो वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 70 मीटर (लगभग 230 फीट) बढ़ जाएगा, जिससे ग्रह पर हर तटीय शहर में बाढ़ आ जाएगी।

**घाटी ग्लेशियर:** इन्हें अल्पाइन ग्लेशियर या माउंटेन ग्लेशियर भी कहा जाता है, ये पहाड़ों की ढलानों पर बनते हैं और घाटियों से नीचे की ओर बढ़ते हैं।

ये ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप पर (हालाँकि न्यूजीलैंड में कई हैं)।

उदाहरण: स्विट्ज़रलैंड में गोरनर ग्लेशियर और तंजानिया में फ़र्ट्वेंगलर ग्लेशियर।

**बर्फ की चादरें:** घाटी के ग्लेशियरों के विपरीत, बर्फ की चादरें पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। वे चौड़े गुंबद बनाते हैं और अपने केंद्र से सभी दिशाओं में फैलते हैं। जैसे-जैसे बर्फ की चादरें फैलती हैं, वे अपने आस-पास की हर चीज़ को बर्फ की मोटी चादर से ढक लेती हैं, जिसमें घाटियाँ, मैदान और यहाँ तक कि पूरे पहाड़ भी शामिल हैं।

**महाद्वीपीय ग्लेशियर** कहलाने वाली सबसे बड़ी बर्फ की चादरें विशाल क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

महाद्वीपीय ग्लेशियर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड द्वीप के अधिकांश भाग को कवर करते हैं।

**सर्क ग्लेशियर:** ये छोटे और चौड़े होते हैं, तथा पर्वतीय परिदृश्य में काटे गए सर्क या एम्फीथियेटर तक सीमित होते हैं।

**थर्मल व्यवस्था आधारित:**

**ध्रुवीय ग्लेशियर:** ध्रुवीय ग्लेशियर को ऐसे ग्लेशियर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पूरे वर्ष अपने पूरे द्रव्यमान में हिमांक से नीचे रहता है। उपध्रुवीय ग्लेशियर में हिमांक से नीचे का तापमान होता है, सिवाय गर्मियों में सतह के पिघलने और शीतोष्ण बर्फ की एक आधार परत के।

**शीतोष्ण ग्लेशियर:** शीतोष्ण ग्लेशियर वह होता है जो अनिवार्य रूप से पिघलने के बिंदु पर होता है, इसलिए तरल पानी ग्लेशियर की बर्फ के साथ सह-अस्तित्व में रहता है। वे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अंटार्कटिक ग्लेशियर और ग्रीनलैंड के दक्षिणी आउटलेट ग्लेशियर में से कुछ शीतोष्ण हैं।

**निर्मित भू-आकृतियाँ**

**अपरदनकारी भू-आकृतियाँ**

**हिमनद घाटियाँ/गर्त:** ये घाटियाँ गर्त के समान और U आकार की होती हैं, जिनका फर्श चौड़ा और किनारे अपेक्षाकृत चिकने और खड़े होते हैं। घाटियों में मलबा बिखरा हुआ हो सकता है या दलदली दिखने वाले हिमोढ़ के आकार का मलबा हो सकता है। समुद्र के पानी से भरे और तटरेखा बनाने वाले बहुत गहरे हिमनद गर्त (उच्च अक्षांशों में) फियोर्ड/फियोर्ड कहलाते हैं।

- **सर्कस:** ये प्रायः हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ये हिमाच्छादित पर्वतों में सबसे सामान्य भू-आकृतियाँ हैं।

वे गहरे, लंबे और चौड़े गर्त या बेसिन हैं जिनके शीर्ष और किनारों पर बहुत गहरी अवतल से लेकर लंबवत् रूप से नीचे की ओर झुकी हुई ऊंची दीवारें हैं।

ग्लेशियर के गायब हो जाने के बाद सर्क के भीतर पानी की झील अक्सर देखी जा सकती है। ऐसी झीलों को **सर्क झीलें** या **टार्न झीलें** कहा जाता है।

**सींग और दौंतेदार:** सींग की लकीरें सर्क की दीवारों के ऊपर की ओर कटाव के कारण बनती हैं। यदि तीन या अधिक विकिरणित ग्लेशियर सिर की ओर तब तक काटते हैं जब तक कि उनके सर्क आपस में न मिल जाएँ, तो ऊँची, नुकीली और खड़ी किनारों वाली चोटियाँ बनती हैं जिन्हें सींग कहा जाता है।

#### **निक्षेपण भू-आकृतियाँ:**

**ग्लेशियल टिल:** पिघलते ग्लेशियरों द्वारा गिराए गए असंगठित मोटे और बारीक मलबे को ग्लेशियल टिल कहा जाता है।

कुछ मात्रा में चट्टान का मलबा इतना छोटा होता है कि उसे पिघले हुए पानी की धाराओं द्वारा बहाकर नीचे लाया जा सकता है और जमा किया जाता है।

- ऐसे ग्लेशियोफ्लुवियल जमावों को **आउटवाश जमाव** कहा जाता है।
- बहिर्वाह जमा मोटे तौर पर स्तरीकृत और मिश्रित हैं।

**हिमोढ़:** वे हिमनदों के अवशेषों के जमाव की लंबी लकीरें हैं।

**टर्मिनल हिमोढ़,** हिमनदों के अंत (पैर) पर जमा मलबे की लंबी लकीरें हैं।

हिमोढ़ घाटियों के समानांतर पार्श्व हिमोढ़ का निर्माण होता है।

कई घाटी ग्लेशियर तेजी से पीछे हटते हुए अपनी घाटी के तल पर अनियमित परत छोड़ जाते हैं, जिसे **ग्राउंड मोरेन** कहा जाता है।

हिमनद घाटी के मध्य में पार्श्व मोरेन से घिरे मोरेन को **मध्यवर्ती मोरेन** कहा जाता है।

पार्श्व मोरेन की तुलना में इनका निर्माण अपूर्ण होता है। कभी-कभी मध्यवर्ती मोरेन को भू मोरेन से अलग नहीं किया जा सकता।

- **एस्कर्स:** ये रेत और बजरी से बनी लकीरें हैं, जो ग्लेशियरों के भीतर और नीचे सुरंगों के माध्यम से बहने वाले हिमनदों के पिघले पानी या ग्लेशियरों के ऊपर पिघले पानी के चैनलों के माध्यम से जमा होती हैं। समय के साथ, चैनल या सुरंग तलछट से भर जाती है। जैसे-जैसे बर्फ पीछे हटती है, तलछट परिदृश्य में एक रिज के रूप में पीछे रह जाती है।

- **ड्रमलिन:** ये चिकने अंडाकार आकार की रिज जैसी आकृतियाँ हैं जो मुख्य रूप से ग्लेशियल टिल से बनी होती हैं और कुछ मात्रा में बजरी और रेत की होती हैं।  
ड्रमलिन की लंबी धुरी बर्फ की गति की दिशा के समानांतर होती है।
- इनकी लंबाई 1 किमी. तथा ऊंचाई 30 मीटर तक हो सकती है।
- ग्लेशियर की ओर मुख किए हुए ड्रमलिन सिरे को स्टॉस सिरा कहा जाता है तथा यह दूसरे सिरे, जिसे टेल सिरा कहा जाता है, की तुलना में अधिक कुंद और तीव्र होता है।

## 5. प्रमुख भौगोलिक घटनाएँ


### भूकंप

- सरल शब्दों में भूकंप का मतलब धरती का हिलना है। यह एक प्राकृतिक घटना है। यह ऊर्जा के निकलने के कारण होता है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं।
- भूकंपीय तरंगें कहलाने वाले कंपन, भूकंपों से उत्पन्न होते हैं जो पृथ्वी से होकर गुजरते हैं और सीस्मोग्राफ नामक उपकरणों पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।
- पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप शुरू होता है उसे **हाइपोसेंटर कहा जाता है**, और पृथ्वी की सतह पर उसके ठीक ऊपर स्थित स्थान को **उपरिकेंद्र कहा जाता है**।

### भूकंप के प्रकार और कारण

#### दोष क्षेत्र:


- ऊर्जा का उत्सर्जन भ्रंश के साथ होता है। भ्रंश भूपर्पटी की चट्टानों में एक तीव्र दरार है।
- भ्रंश के किनारे स्थित चट्टानें विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। जब ऊपर की चट्टानें उन पर दबाव डालती हैं, तो घर्षण उन्हें आपस में बांध देता है।
- हालांकि, किसी समय अलग होने की उनकी प्रवृत्ति घर्षण पर काबू पा लेती है। नतीजतन, ब्लॉक विकृत हो जाते हैं और अंततः वे अचानक एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाते हैं।
- इससे ऊर्जा के उत्सर्जन के रूप में भूकंप आता है, तथा ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं।



चित्र: भ्रंशों में भूकंप

टेक्टोनिक भूकंप:


- इनमें सबसे आम हैं टेक्टोनिक भूकंप।
- यद्यपि पृथ्वी सतह से देखने पर काफी ठोस दिखती है, परंतु वास्तव में यह सतह के ठीक नीचे अत्यंत सक्रिय है।
- पृथ्वी चार मूल परतों (सामान्यतः तीन) से बनी है: एक ठोस परत, एक गर्म, लगभग ठोस मेंटल, एक तरल बाहरी कोर और एक ठोस आंतरिक कोर।



- टेक्टोनिक प्लेटें (लिथोस्फेरिक प्लेटें) लगातार स्थानांतरित होती रहती हैं क्योंकि वे नीचे की चिपचिपी या धीरे-धीरे बहने वाली मेंटल परत पर घूमती रहती हैं।



- यह निरंतर गति पृथ्वी की पपड़ी पर तनाव पैदा करती है। जब तनाव बहुत अधिक हो जाता है, तो इससे दरारें पड़ जाती हैं जिन्हें दोष कहा जाता है।
- जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, तो यह फॉल्ट में भी हलचल पैदा करती है। इस प्रकार, अभिसारी, अपसारी और परिवर्तन सीमाओं के साथ फॉल्टलाइन के साथ भूमि के खिसकने से भूकंप आते हैं।
- वह बिंदु जहाँ ऊर्जा निकलती है उसे **भूकंप का केंद्र कहा जाता है**, वैकल्पिक रूप से, इसे **हाइपोसेंटर कहा जाता है**। विभिन्न दिशाओं में यात्रा करने वाली ऊर्जा तरंगें सतह तक पहुँचती हैं।
- सतह पर फोकस के सबसे नजदीक स्थित बिंदु को **अधिकेंद्र कहते हैं**। यह वह बिंदु है जो तरंगों का सबसे पहले अनुभव करता है। यह फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु होता है।



### ज्वालामुखी भूकंप

## विश्व भूगोल

- टेक्टोनिक भूकंप के एक विशेष वर्ग को कभी-कभी ज्वालामुखी भूकंप के रूप में पहचाना जाता है। हालाँकि, ये सक्रिय ज्वालामुखियों के क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
- मैग्मा (पिघली हुई चट्टान) के प्रवेश या निकासी के कारण ठोस चट्टान में तनाव परिवर्तन से उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है।
- इन भूकंपों के कारण ज़मीन धंस सकती है और ज़मीन पर बड़ी दरारें पड़ सकती हैं। ये भूकंप तब आते हैं जब चट्टानें उन जगहों को भरने के लिए आगे बढ़ती हैं जहाँ मैग्मा अब मौजूद नहीं है।
- ज्वालामुखी-विवर्तनिक भूकंप यह संकेत नहीं देते कि ज्वालामुखी फटेगा, बल्कि ये किसी भी समय आ सकते हैं।

## मानव प्रेरित भूकंप


- तीव्र खनन गतिविधि वाले क्षेत्रों में, कभी-कभी भूमिगत खदानों की छतें ढह जाती हैं, जिससे छोटे-छोटे झटके आते हैं। इन्हें पतन भूकंप कहा जाता है।
- रासायनिक या परमाणु उपकरणों के विस्फोट के कारण भी धरती हिल सकती है। ऐसे झटकों को विस्फोट भूकंप कहा जाता है।
- प्रेरित भूकंप कहा जाता है।

केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंपों को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: उथला, मध्यम, और गहरा, जो उनकी गहराई के आधार पर 0 - 700 किमी के बीच होता है।

- उथले भूकंपों का केंद्र 0 – 70 किमी गहराई पर होता है।
- मध्यवर्ती भूकंपों का केंद्र 70 – 300 किमी गहराई पर होता है।
- गहरे भूकंप का केंद्र 300 – 700 किमी गहराई पर होता है।

## वादाती-बेनिओफ़ क्षेत्र

- इस क्षेत्र में गहरे भूकंप (300-700 किमी) उत्पन्न होते हैं।
- यह एक अधोमुख क्षेत्र है, जहां भूकंप आना आम बात है, जो एक महाद्वीपीय प्लेट के विरुद्ध नीचे की ओर जाने वाली महासागरीय क्रस्टल प्लेट की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं।
- सबसे शक्तिशाली भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं।
- ये भूकंप सबडक्शन थ्रस्ट फॉल्ट के साथ फिसलन के कारण या नीचे की ओर जाने वाली प्लेट के अंदर दोषों पर फिसलन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि प्लेट मेंटल में खिंच जाती है।



चित्र: बेनिओफ़ क्षेत्र का क्रॉस-सेक्शन।

### भूकंप का वितरण

भूकंप किसी भी स्थान पर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि वे हर साल एक ही सामान्य पैटर्न में आते हैं, मुख्यतः पृथ्वी के तीन बड़े क्षेत्रों में:


- विश्व की सबसे बड़ी भूकंप बेल्ट, **प्रशांत महासागर के किनारे स्थित भूकंपीय बेल्ट**, प्रशांत महासागर के किनारे पाई जाती है, जहां हमारे ग्रह के लगभग 81 प्रतिशत सबसे बड़े भूकंप आते हैं।
  - "रिंग ऑफ़ फ़ायर" उपनाम दिया गया है।
  - यह बेल्ट टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के साथ मौजूद है, जहाँ ज़्यादातर समुद्री क्रस्ट की प्लेटें दूसरी प्लेट के नीचे डूब रही हैं (या डूब रही हैं)। इन सबडक्शन ज़ोन में भूकंप प्लेटों के बीच खिसकने और प्लेटों के भीतर टूटने के कारण आते हैं।

**अल्पाइड भूकंप बेल्ट (मध्य महाद्वीपीय बेल्ट)** जावा से सुमात्रा तक हिमालय, भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक तक फैली हुई है।

इस बेल्ट में विश्व के सबसे बड़े भूकंपों में से लगभग 17 प्रतिशत आते हैं, जिनमें सबसे विनाशकारी भूकंप भी शामिल हैं।

तीसरी प्रमुख पट्टी डूबे हुए **मध्य-अटलांटिक रिज** का अनुसरण करती है। यह रिज उस स्थान को चिह्नित करती है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग-अलग फैल रही हैं (एक अपसारी प्लेट सीमा)।

मध्य अटलांटिक रिज का अधिकांश भाग गहरे पानी में है और मानव विकास से दूर है।



चित्र: भूकंप का वितरण

### भूकंप का मापन

- भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी से होकर कंपनों के रूप में गुजरती है, जिन्हें **भूकंपीय तरंगें** कहा जाता है।
- **सीस्मोमीटर** नामक उपकरणों से माप सकते हैं।
- सीस्मोमीटर उपकरण के नीचे भूकंपीय तरंगों का पता लगाता है और उन्हें ज़िग-ज़ैग की एक श्रृंखला के रूप में रिकॉर्ड करता है।
- वैज्ञानिक भूकंपमापी द्वारा दर्ज की गई जानकारी से भूकंप का समय, स्थान और तीव्रता निर्धारित कर सकते हैं। यह रिकॉर्ड उन चट्टानों के बारे में भी जानकारी देता है जिनसे होकर भूकंपीय तरंगें गुज़रीं।
- भूकंप की घटनाओं को झटके की तीव्रता या परिमाण के अनुसार मापा जाता है। परिमाण पैमाने को **रिक्टर स्केल** के रूप में जाना जाता है। परिमाण भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा से संबंधित है। परिमाण को निरपेक्ष संख्याओं, 0-10 में व्यक्त किया जाता है।
- तीव्रता पैमाने का नाम इतालवी भूकंप विज्ञानी **मर्काली** के नाम पर रखा गया है। तीव्रता पैमाने में घटना से होने वाले दृश्यमान नुकसान को ध्यान में रखा जाता है। तीव्रता पैमाने की सीमा 1-12 तक होती है।


### भूकंपीय तरंगें (भूकंप तरंगें)

## विश्व भूगोल


- भूकंपीय तरंगें भूकंप या विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की तरंगें हैं। ये ऊर्जा पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती हैं और सीस्मोग्राफ पर दर्ज की जाती हैं।
- भूकंप तरंगें मूलतः दो प्रकार की होती हैं - शारीरिक तरंगें और सतही तरंगें।
- काय तरंगें ऊर्जा के फोकस पर मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के पिंड से होकर सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं। इसलिए, इन्हें काय तरंगें कहा जाता है।
  - शरीर तरंगें दो प्रकार की होती हैं। इन्हें P और S तरंगें कहते हैं।
  - पी-तरंगें तेज़ गति से चलती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुँचती हैं। इन्हें 'प्राथमिक तरंगें' भी कहा जाता है। पी-तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। वे गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती हैं।
  - एस-तरंगें कुछ समय अंतराल के बाद सतह पर पहुँचती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगें कहा जाता है। एस-तरंगों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं।
- शरीर की तरंगें सतह की चट्टानों से संपर्क करती हैं और तरंगों का एक नया सेट उत्पन्न करती हैं जिन्हें सतही तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें सतह के साथ-साथ चलती हैं।
- सतही तरंगें सीस्मोग्राफ पर सबसे आखिर में दिखाई देती हैं। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे चट्टानें हिलती हैं और इसलिए ढहती हैं।
- इस प्रकार, भूकंपीय तरंगों की विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण हैं। इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदरूनी भाग की संरचना को समझने में मदद मिली है।

### Main types of seismic waves


P wave




Love wave



S wave



Rayleigh wave



## भूकंप के प्रभाव

भूकंप एक प्राकृतिक खतरा है। यदि उत्त्व तीव्रता का भूकंप आता है, तो इससे लोगों के जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है। भूकंप के तत्काल खतरनाक प्रभाव निम्नलिखित हैं:

जमीन का हिलना, जमीन का अलग-अलग जगह पर बैठ जाना, भूमि और भूस्खलन, आग, जमीन का हिलना, हिमस्खलन, जमीन का विस्थापन, बांध और तटबंधों के टूटने से बाढ़

- संरचनात्मक पतन
- सुनामी


## भारत में भूकंप

- तकनीकी रूप से सक्रिय युवा वलित पर्वत - हिमालय - की उपस्थिति के कारण भारत अत्यधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है।
- भूकंपीयता, अतीत में आए भूकंपों और क्षेत्र की टेक्टोनिक संरचना से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर भारत को चार भूकंपीय क्षेत्रों (II, III, IV और V) में विभाजित किया गया है।

### Seismic Zone Map of India: -2002


About **59 percent** of the land area of India is liable to seismic hazard damage

| Zone     | Intensity                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Zone V   | Very High Risk<br>Zone Area liable to shaking Intensity IX (and above) |
| Zone IV  | High Risk Zone<br>Intensity VIII                                       |
| Zone III | Moderate Risk<br>Zone Intensity VII                                    |
| Zone II  | Low Risk Zone<br>VI (and lower)                                        |



## सुनामी लहरें

- सुनामी लहरें तब उत्पन्न होती हैं जब भूकंप के दौरान समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें खिसक जाती हैं।
- प्लेटों के भौतिक विस्थापन के कारण जल औसत समुद्र तल से कुछ मीटर ऊपर चला जाता है।
- यह फिर महासागर की सतह पर क्षैतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है।
- एक एकल टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं तथा भूकंप से दूर चली जाती हैं।
- सुनामी किसी विक्षोभ (संभवतः भूकंप) के कारण उत्पन्न तरंगों का समूह है, जो समुद्र की सतह तक पहुंचती हैं।
- जब सुनामी तट पर पहुंचती है, तो समुद्र तल के संपर्क से उसकी गति नाटकीय रूप से धीमी होने लगती है।
- जैसे ही लहर का अग्रणी भाग धीमा होने लगता है, शेष लहरें उसके पीछे जमा हो जाती हैं, जिससे लहर की ऊंचाई बढ़ जाती है।
- यद्यपि सुनामी लहरें गहरे समुद्र के ऊपर से गुजरते समय केवल कुछ फीट से लेकर कई मीटर तक ऊंची होती हैं, लेकिन यह उनकी गति और लंबी तरंगदैर्घ्य ही है जो तट पर धीमी होने पर उनकी ऊंचाई में नाटकीय परिवर्तन का कारण बनती है।



## सुनामी का निर्माण

- समुद्र के अंदर आने वाले शक्तिशाली भूकंप ज्यादातर सुनामी के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। भूकंप वैज्ञानिकों का कहना है कि रिक्टर पैमाने पर 7.0 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप ही बड़ी सुनामी पैदा कर सकते हैं।

### विश्व भूगोल

- सुनामी उत्पन्न करने वाले अधिकांश भूकंप सबडव्शन ज़ोन नामक क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते हैं। पृथ्वी की पपड़ी की दो धीमी गति से चलने वाली प्लेटों के बीच घर्षण से भारी मात्रा में भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है जो भूकंप के रूप में निकलती है।
- जब समुद्र तल से अपेक्षाकृत कम दूरी पर एक शक्तिशाली भूकंप आता है, तो यह पृथ्वी की पपड़ी की विशाल प्लेटों में से एक को अचानक ऊपर धकेल देता है। इससे अचानक समुद्र का बहुत सारा पानी विस्थापित हो जाता है जो सुनामी बन जाता है, जो भूकंप के केंद्र से हर दिशा में फैल जाता है - तालाब पर उठने वाली लहरों की तरह, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर।
- खुले समुद्र में उत्पन्न सुनामी लहरें छोटी प्रतीत होती हैं, लेकिन उथले पानी में पहुंचने पर उनका आकार तेजी से बढ़ सकता है और फिर वे समुद्र तट पर स्थित बस्तियों से टकरा सकती हैं।
- सुनामी लहरें तभी खतरनाक हो जाती हैं जब वे तट के करीब पहुंच जाती हैं: सुनामी लहर की ऊंचाई बढ़ती जाती है क्योंकि लहरों के जमा होने की प्रक्रिया में पानी अधिक से अधिक उथला होता जाता है
- लहरों के आयाम में वृद्धि के परिणामस्वरूप "शोलिंग" होती है, जब सुनामी सहित लहरें गहरे पानी से उथले पानी की ओर चलती हैं। तटीय क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण है। यह घटना समुद्र तल से आने वाले बल के कारण होती है क्योंकि यह उथला हो जाता है। यह लहर को धीमा कर देता है: पानी जितना उथला होगा, लहर उतनी ही धीमी होगी।
- यहां तक कि जब सुनामी का आयाम बहुत छोटा (एक मीटर से भी कम) होता है, तब भी वे उथले पानी में टकराने पर कई मीटर तक ऊंची लहरें उठा सकती हैं। जब सुनामी उथले तटीय जल से टकराती है, तो लहर का गर्त या आधार समुद्र तट के तल से संपर्क करता है। परिणामस्वरूप, उथले पानी के कारण सुनामी का अग्रणी किनारा नाटकीय रूप से धीमा हो जाता है, लेकिन लहर का पिछला हिस्सा अभी भी गहरे पानी में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- लहर संकुचित हो जाती है और इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है। इसकी तरंगदैर्घ्य घटकर 20 किलोमीटर से भी कम हो जाती है और इसका आयाम कई गुना बढ़ जाता है। सुनामी ऊर्जा के इस संचय के परिणामस्वरूप लहर की ऊंचाई बढ़ जाती है।
- गहरे पानी (खुली खाड़ियाँ और तटरेखा) से सटे भूगोल का स्वरूप, सुनामी को एक खड़ी ब्रेकिंग फेस वाली सीढ़ीनुमा लहर का रूप दे सकता है। किनारे से टकराने पर लहर की ऊंचाई लगभग पूरी तरह से तट से दूर पनडुब्बी स्थलाकृति पर निर्भर करती है। खड़ी तटरेखाएँ ऊंची सुनामी लहरें पैदा करती हैं।
- गहरे पानी में कम आयाम और बड़ी तरंगदैर्घ्य के कारण, सुनामी अक्सर मध्य महासागर में नज़र नहीं आती। जैसे ही सुनामी उथले पानी से टकराती है, वेग धीमा हो जाता है, तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है और लहरों की ऊंचाई (आयाम) बढ़ जाती है।

### सुनामी से प्रभावित क्षेत्र:-

- आमतौर पर समुद्र के नीचे आए भूकंप के सबसे निकट के क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षति होती है, क्योंकि तेज गति से चलने वाली लहरें बहुत जल्दी जमीन से टकराती हैं।
- सुनामी के लिए सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र तटीय क्षेत्र हैं, जो भूकंप संभावित क्षेत्रों के निकट हैं या समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखियों के निकट हैं तथा खुले समुद्र के सामने हैं।

- इस प्रकार, जापान के तट, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण-पूर्व भारत के तटीय भाग तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुनामी के लिए प्रवण हैं, साथ ही प्रशांत महासागर में अग्नि वलय भी है।

### **सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली**

सुनामी लहरें समुद्र तटीय समुदायों को नष्ट करने में सक्षम हैं, जिनकी लहर की ऊंचाई **कभी-कभी 66 फीट (20 मीटर) से भी अधिक होती है**। सुनामी ने 1850 से 420,000 से अधिक लोगों की जान ली है - 2004 में इंडोनेशिया के तट पर आए विशाल भूकंप में 230,000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2011 में सुनामी से जापान के फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को हुई क्षति का कहर जारी है। हालांकि भूकंप आने पर सुनामी का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन सुनामी की चेतावनी प्रसारित की जाती है और किसी भी लहर को बुआ के वैश्विक नेटवर्क द्वारा ट्रैक किया जा सकता है - यह पूर्व चेतावनी प्रणाली आवश्यक है क्योंकि सुनामी 400 मील प्रति घंटे (644 किमी/घंटा) से भी अधिक की रफ्तार से चल सकती

यह दो समान रूप से महत्वपूर्ण घटकों से बना है:-

- सुनामी का पता लगाने के लिए सेंसरों का एक नेटवर्क
- तटीय क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए समय पर अलार्म जारी करने हेतु संचार अवसंरचना।
- यह भूकंपीय निगरानी स्टेशनों और समुद्र-स्तर गेज के एक नेटवर्क से बना है। ये भूकंप और समुद्र के स्तर में असामान्य परिवर्तनों का पता लगाते हैं और वैज्ञानिकों को यह तय करने में मदद करते हैं कि सुनामी भूकंप के कारण आई है या नहीं।
- संचालन के समय, निगरानी और चेतावनी के लिए भूकंपीय अलर्ट का उपयोग किया जाता है; फिर, सुनामी के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए प्रेक्षित समुद्र तल की ऊंचाई (या तो तट-आधारित ज्वार गेज या DARTbuoys) से प्राप्त डेटा का उपयोग किया जाता है।
- चेतावनी प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए अन्य प्रणालियों का प्रस्ताव किया गया है; उदाहरण के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि टी-तरंग ऊर्जा (जो महासागर SOFAR चैनल में फंसी भूकंप ऊर्जा है) की अवधि और आवृत्ति सामग्री, भूकंप की सुनामी क्षमता का संकेत है।
- वर्तमान में, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ डार्ट बुओ की गति को मापने पर निर्भर करती हैं जो समुद्र के स्तर में परिवर्तन को रिकॉर्ड करती हैं या प्रसारित सुनामी के निचले दबाव का आकलन करती हैं। समस्या यह है कि इन प्रणालियों के लिए सुनामी को माप स्थान पर भौतिक रूप से पहुँचना आवश्यक है।
- जिस गति से सुनामी लहरें खुले पानी से होकर गुजरती हैं, कोई भी प्रणाली अचानक आने वाली सुनामी से सुरक्षा नहीं कर सकती, जहां समुद्र तट भूकंप के केंद्र के बहुत करीब हो।

### **उत्कापिंडसुनामी**

- इसके अलावा अन्य, आमतौर पर कम विनाशकारी सुनामी लहरें भी होती हैं जो मौसम प्रणालियों के कारण उत्पन्न होती हैं जिन्हें मेटियोसुनामी कहा जाता है।

## विश्व भूगोल

- इन सुनामी तरंगों की विशेषताएं ऊपर वर्णित पारंपरिक भूकंप जनित सुनामी के समान ही होती हैं, हालांकि वे आमतौर पर बहुत छोटी होती हैं और महासागरों या यहां तक कि महान झीलों के छोटे क्षेत्रों तक ही केंद्रित होती हैं।
- उल्का-सुनामी अक्सर तेज गति से चलने वाले तूफान प्रणालियों के कारण होती हैं और कई मामलों में इसकी ऊंचाई 6 फीट (2 मीटर) से अधिक मापी गई है।
- 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि छोटी उल्कापिंड सुनामी लहरें वर्ष में बीस से अधिक बार अमेरिका के पूर्वी तट पर आती हैं।


### ज्वालामुखीयता:

- पृथ्वी के अंदर से सतह पर पिघली हुई चट्टान का विस्फोट है। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण होता है, और यह टेक्टोनिक प्रक्रियाओं और चट्टान चक्र के एक भाग से जुड़ा होता है।
- ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है।
- पृथ्वी पर ज्वालामुखी प्रायः वहां पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें अलग या एक दूसरे से मिलती हैं, तथा अधिकांश ज्वालामुखी पानी के नीचे पाए जाते हैं।

### ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार

ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार मैग्मा के रसायन, तापमान, विषमता, आयतन, भूजल की उपस्थिति और पानी और गैस की मात्रा जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं:

- **हाइड्रोथर्मल विस्फोट** : इन विस्फोटों में मैग्मा नहीं बल्कि राख शामिल होती है। ये हाइड्रोथर्मल सिस्टम में उत्पन्न गर्मी से प्रेरित होते हैं।
- **फ़ाएटिक विस्फोट** : यह तब होता है जब मैग्मा की गर्मी पानी के साथ परस्पर क्रिया करती है। इन विस्फोटों में मैग्मा नहीं बल्कि केवल राख शामिल होती है।
- **फ्रीटोमैग्मैटिक विस्फोट**: यह विस्फोट तब होता है जब नवनिर्मित मैग्मा और पानी के बीच परस्पर क्रिया होती है।
- **स्ट्रोम्बोलियन और हवाईयन विस्फोट** : हवाईयन विस्फोट में आग के फव्वारे होते हैं जबकि स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट में लावा के टुकड़ों के कारण विस्फोट होते हैं।
- **वल्कैनियन विस्फोट** : ये विस्फोट कम समय तक चलते हैं और 20 किमी की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।
- **सबप्लिनियन और फिनियन विस्फोट** : सबप्लिनियन विस्फोट 20 किमी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जबकि प्लिनियन विस्फोट 20-35 किमी तक पहुंचते हैं।



## ज्वालामुखी के प्रकार

ज्वालामुखियों को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- सिन्डर शंकु
- मिश्रित ज्वालामुखी
- ढाल ज्वालामुखी
- लावा ज्वालामुखी

### सिन्डर कोन

- सिन्डर कोन गोलाकार या अंडाकार शंकु होते हैं जो एक ही वेंट से निकले लावा के छोटे-छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। सिन्डर कोन वेंट के चारों ओर बनने वाले स्कोरिया और पाइरोक्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़ों के विस्फोट से बनते हैं।
- अधिकांश सिन्डर कोन केवल एक बार ही फटते हैं। सिन्डर कोन बड़े ज्वालामुखियों पर पार्श्व छिद्रों के रूप में बन सकते हैं, या अपने आप ही बन सकते हैं।

### मिश्रित ज्वालामुखी

- मिश्रित ज्वालामुखी खड़ी चट्टानों की कई परतों से बने होते हैं, जो आमतौर पर उच्च-चिपचिपाहट वाले लावा, राख और चट्टान के मलबे से बने होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी ऊंचे शंकवाकार पर्वत होते हैं जो वैकल्पिक परतों में लावा प्रवाह और अन्य इजेक्ट से बने होते हैं, जो नाम को जन्म देते हैं।
- मिश्रित ज्वालामुखी राख, लावा और राख से बने होते हैं। राख और राख एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं, लावा राख के ऊपर बहता है, जहाँ यह ठंडा होकर सख्त हो जाता है, और फिर यह प्रक्रिया दोहराई जाती है।

### कवच ज्वालामुखी

## विश्व भूगोल

- शील्ड ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो बीच में कटोरे या ढाल की तरह आकार के होते हैं और बेसाल्टिक लावा प्रवाह द्वारा बनाए गए लंबे कोमल ढलानों के साथ होते हैं। ये कम-चिपचिपाहट वाले लावा के विस्फोट से बनते हैं जो एक वेंट से काफी दूर तक बह सकता है।
- वे आम तौर पर विनाशकारी ढंग से विस्फोट नहीं करते हैं। चूंकि कम चिपचिपाहट वाले मैग्मा में आमतौर पर सिलिका कम होता है, इसलिए ढाल ज्वालामुखी महाद्वीपीय की तुलना में महासागरीय क्षेत्रों में अधिक आम हैं। हवाई ज्वालामुखी श्रृंखला ढाल शंकुओं की एक श्रृंखला है, और वे आइसलैंड में भी आम हैं।

## लावा डोम

- लावा गुंबद तब बनते हैं जब लावा का विस्फोट इतना गाढ़ा होता है कि वह बह नहीं पाता और ज्वालामुखी के मुहाने के पास लावा जमा होने के कारण एक खड़ी ढलान वाला टीला बन जाता है। इनका निर्माण अत्यधिक चिपचिपे लावा के धीमे विस्फोट से होता है।
- वे कभी-कभी पिछले ज्वालामुखी विस्फोट के गड्ढे के भीतर बनते हैं। एक मिश्रित ज्वालामुखी की तरह, वे हिंसक, विस्फोटक विस्फोट पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनका लावा आम तौर पर मूल वेंट से दूर नहीं बहता है।

**ज्वालामुखियों की श्रेणियाँ - सक्रिय ज्वालामुखी:** सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो या तो फट रहा है या भविष्य में फटने की संभावना है। दुनिया में लगभग 600 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से अधिकांश प्रशांत "रिंग ऑफ़ फायर" के आसपास हैं।

स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी से इतनी अधिक आग निकलती है कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है।


1. **प्रसुप्त ज्वालामुखी:** प्रसुप्त ज्वालामुखी वह होता है जो वर्तमान में विस्फोटित नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका इतिहास दर्ज है तथा जिसके भविष्य में पुनः विस्फोट होने की संभावना है।
  - **माउंट किलिमंजारो** ऐसा ही एक ज्वालामुखी है।
2. **विलुप्त ज्वालामुखी:** विलुप्त ज्वालामुखियों को मृत माना जाता है तथा उनके पुनः फटने की आशा नहीं की जाती।
  - **एण्डीज़ का अकोंकागुआ** विलुप्त ज्वालामुखी का एक विशिष्ट उदाहरण है।

## ज्वालामुखी पर्वत

ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणामस्वरूप बनते हैं। पृथ्वी के अंदर का मैग्मा पृथ्वी की सतह पर दरारों से लावा के रूप में बाहर निकलता है। यह बार-बार ठंडा होकर ज्वालामुखी पर्वत बनाता है।

उदाहरण:


- माउंट किलिमंजारो (तंजानिया)
- माउंट फूजी (जापान)
- माउंट मेरापी (सुमात्रा)
- माउंट मेयोन (फिलीपींस)
- माउंट अगुंग (बाली)
- माउंट कोटोपैक्सी (इक्वाडोर)




## ज्वालामुखीय भू-आकृतियाँ


### घुसपैठिया फॉर्म

- ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकला लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टानों में विकसित हो जाता है।
- शीतलन या तो सतह पर पहुंचने पर हो सकता है या फिर तब भी हो सकता है जब लावा अभी भी भूपर्पटी के भाग में हो।
- लावा के ठंडा होने के स्थान के अनुसार, आग्नेय चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानों और ज्वालामुखी चट्टानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- क्रस्टल भागों के अंदर ठंडा होने वाला लावा विभिन्न रूप लेता है। इन रूपों को घुसपैठिया रूप कहा जाता है।






बहिर्वेधी भू-आकृतियाँ - मैग्मा जो सतह पर पहुँचकर ठोस बन जाते हैं, बहिर्वेधी भू-आकृतियाँ बनाते हैं।



प्लूटोनिक या ज्वालामुखी गतिविधि से निर्मित चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है।



**महास्कंध**

- बाथोलिथ मैग्मा कक्षों का ठंडा भाग है।
- यह मैग्मैटिक पदार्थ का एक विशाल पिंड है, जो भूपर्पटी की गहराई में ठंडा होकर बड़े गुम्बदों के रूप में बनता है।
- वे सतह पर तभी दिखाई देते हैं जब अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा ऊपर स्थित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं।
- ये ग्रेनाइटिय पिंड हैं।

**लैंकोलिथ्स**

- ये बड़े गुम्बदाकार घुसपैठिये पिंड हैं जिनका आधार समतल है तथा ये नीचे से एक पाइपनुमा चैनल द्वारा जुड़े हुए हैं।
- यह मिश्रित ज्वालामुखी के सतही ज्वालामुखी गुंबदों से समानता रखता है, केवल यह अंतर है कि ये अधिक गहराई पर स्थित हैं।
- इसे लावा का स्थानीय स्रोत माना जा सकता है।
- कर्नाटक का पठार ग्रेनाइट चट्टानों की गुम्बदाकार पहाड़ियों से बना है।

**लोपोलिथ**

- जब लावा ऊपर की ओर बढ़ता है, तो उसका एक हिस्सा, जहां भी उसे कमजोर सतह मिलती है, क्षैतिज दिशा में बढ़ने लगता है।
- यह विभिन्न रूपों में विश्राम पा सकता है। यदि यह आकाशीय पिंड के अवतल, तश्तरी के आकार में विकसित हो जाता है, तो इसे लोपोलिथ कहा जाता है।

**फेकोलिथ**


- यह अंतर्वेधी चट्टानों का एक लहरदार ढेर है जो वलित आग्नेय प्रदेश में सिंकलाइनों के आधार या एंटीक्लाइन के शीर्ष पर पाया जाता है।
- इन लहरदार पदार्थों का नीचे मैग्मा गुहाओं के रूप में एक निश्चित विकास स्रोत होता है।

**सिल्स**

- घुसपैठी आग्नेय चट्टानों के निकट क्षैतिज निकायों को सिल कहा जाता है।
- मोटे क्षैतिज जमाव को सिल्स कहा जाता है जबकि पतले जमाव को शीट्स कहा जाता है।

**डाइक**

- पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में डाइक सबसे अधिक पाए जाने वाले घुसपैठिये रूप हैं।
- जब लावा दरारों और दरारों से होकर गुजरता है, तो वह जमीन के लगभग लंबवत ठोस हो जाता है।
- यह उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है और दीवार जैसी संरचना विकसित हो जाती है। ऐसी संरचनाओं को डाइक के नाम से जाना जाता है।
- इन्हें उन विस्फोटों का पोषक माना जाता है जिनके कारण डेक्कन ट्रैप का विकास हुआ।



### चक्रवात

वर्ष 2020 में, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात अम्फान (जिसे उम-पुन के रूप में उच्चारित किया जाता है) तीव्र हो गया और एक “सुपर चक्रवाती तूफान” में बदल गया, जो 1999 के बाद दूसरा सुपर चक्रवात था। एक अन्य घटना में, मुंबई 129 वर्षों के अंतराल के बाद एक चक्रवात (चक्रवात निसर्ग) की चपेट में आया है।

### परिचय

- चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेज़ी से अंदर की ओर हवा का संचार होता है। हवा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है।
- चक्रवातों के साथ आमतौर पर भयंकर तूफान और खराब मौसम भी आता है।

## विश्व भूगोल

- चक्रवात शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोन से लिया गया है जिसका अर्थ है साँप की कुंडली। इसे हेनरी पेडिंगटन ने गढ़ा था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित साँपों की तरह दिखाई देते हैं।

### वर्गीकरण

- चक्रवात दो प्रकार के होते हैं:
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात; और
  - अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात (जिन्हें शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांश चक्रवात या ललाटीय चक्रवात या तरंग चक्रवात भी कहा जाता है)।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' शब्द का प्रयोग उन मौसम प्रणालियों के लिए करता है जिनमें हवा की गति 'आंधी बल' (न्यूनतम 63 किमी प्रति घंटा) से अधिक होती है।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं। वे उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल पर विकसित होने वाली बड़े पैमाने की मौसम प्रणालियाँ हैं, जहाँ वे सतही वायु परिसंचरण में संगठित हो जाती हैं।
- अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में आते हैं, हालांकि वे ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं।

### प्रतिचक्रवात

- प्रतिचक्रवात, चक्रवात के विपरीत होता है, अर्थात् इसमें उच्च दबाव केंद्र के चारों ओर बाहर की ओर सर्पिलाकार वायु परिसंचरण होता है।
- प्रतिचक्रवात की हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उच्च दबाव के केंद्र के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमती हैं।
- प्रतिचक्रवातों में हवा ऊपर से आती है और ज़मीन पर गिरती है। उच्च दबाव केंद्रों में आम तौर पर मौसम अच्छा रहता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंसक तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तथा हिंसक हवाओं, बहुत भारी वर्षा और तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों पर उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफानों के निर्माण और तीव्रता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं:

- 27° सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह।
- कोरिओलिस बल की उपस्थिति।

- ऊर्ध्वाधर पवन गति में छोटे बदलाव।
- पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र या निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण।
- समुद्र तल से ऊपर ऊपरी विचलन प्रणाली।

गठन के चरण: उष्णकटिबंधीय चक्रवात

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास चक्र को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

### गठन और प्रारंभिक विकास चरण

- चक्रवाती तूफान का निर्माण और प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से समुद्री सतह से वाष्पीकरण द्वारा गर्म महासागर से ऊपरी हवा में जल वाष्प और गर्मी के स्थानांतरण पर निर्भर करता है।
- यह सागर की सतह से ऊपर उठती हवा के संघनन के साथ संवहन के कारण विशाल ऊर्ध्वाधर व्यूमेलस बादलों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

### परिपक्व अवस्था

- जब उष्णकटिबंधीय तूफान तीव्र होता है, तो हवा जोरदार गरज के साथ ऊपर उठती है और ट्रोपोपॉज़ स्तर पर क्षैतिज रूप से फैल जाती है। एक बार जब हवा फैल जाती है, तो उच्च स्तरों पर एक सकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है, जो संवहन के कारण हवा की नीचे की ओर गति को तेज करता है।
- अवतलन के कारण, हवा संपीड़न द्वारा गर्म हो जाती है और एक गर्म 'आंख' (कम दबाव केंद्र) उत्पन्न होता है। हिंद महासागर में एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मुख्य भौतिक विशेषता अत्यधिक अशांत विशाल व्यूमेलस थंडरक्लाउड बैंड का एक संकेंद्रित पैटर्न है।

### संशोधन और क्षय

- जैसे ही किसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गर्म नम हवा का स्रोत कम होने लगता है या अचानक बंद हो जाता है, तो वह अपने केंद्रीय निम्न दबाव, आंतरिक गर्मी और अत्यंत उच्च गति के कारण कमजोर पड़ने लगता है।
- ऐसा तब होता है जब यह धरती पर पहुंचता है या जब यह ठंडे पानी के ऊपर से गुजरता है।

### उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण एक हालिया घटना है। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया में क्षेत्र के कई देश शामिल होते हैं और यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के तत्वावधान में किया जाता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र के लिए, चक्रवातों के नामकरण के लिए एक फार्मूले पर 2004 में सहमति बनी थी। क्षेत्र के आठ देशों - बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड - ने नामों का एक सेट दिया, जो चक्रवाती तूफान आने पर क्रमिक रूप से रखे जाते हैं।

- हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नाम में हुदहुद, तितली, फेथार्ड, फानी, वायु और अम्फान शामिल हैं।

### **उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विश्वव्यापी शब्दावली**

- दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें अनेक नाम दिए गए हैं - उदाहरण के लिए, चीन सागर और प्रशांत महासागर में इन्हें **टाइफून के नाम से जाना जाता है**; कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडियन द्वीप समूह में **हरिकेन के नाम से**; पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के गिनी द्वीप समूह में **टॉरनेडो के नाम से**; उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में **विली-विली के नाम से** और हिंद महासागर में **उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से**।

### **अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात**

- उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को मध्य-अक्षांश अवदाब, शीतोष्ण चक्रवात, ललाट अवदाब और तरंग चक्रवात कहा जाता है।
- ये दोनों गोलार्धों में  $35^\circ$  और  $65^\circ$  अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर सक्रिय हैं। इनकी गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है और सर्दियों के मौसम में अधिक स्पष्ट होती है। इन्हीं अक्षांश क्षेत्रों में ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान मिलते हैं और मोर्चों का निर्माण करते हैं।

### **अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण**

- शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति और विकास को **ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत** द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है।
- इस सिद्धांत के अनुसार, उष्ण कटिबंधों से आने वाली गर्म-आर्द्र वायुराशियां ध्रुवों से आने वाली शुष्क-ठंडी वायुराशियों से मिलती हैं और इस प्रकार एक ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण होता है।
- ठंडी हवा का द्रव्यमान सघन और भारी होता है और इस कारण से, गर्म हवा का द्रव्यमान ऊपर की ओर धकेला जाता है।
- ठण्डी और गर्म वायुराशियों की यह परस्पर क्रिया अस्थिरता पैदा करती है और संधि स्थल पर, विशेष रूप से परस्पर क्रिया के केन्द्र में, कम दबाव पैदा होता है।
- इस प्रकार, दबाव कम होने के कारण एक शून्य पैदा होता है। आस-पास की हवा इस शून्य को भरने के लिए दौड़ती है और पृथ्वी के घूमने के साथ मिलकर एक चक्रवात बनाता है।
- उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अधिक हिंसक चक्रवातों या तूफानों से भिन्न होते हैं, जो अपेक्षाकृत एकसमान तापमान वाले क्षेत्रों में बनते हैं।

### **वायु द्रव्यमान**

- वायु द्रव्यमान वायु का एक अत्यंत विशाल पिंड है, जिसके तापमान और नमी की मात्रा (आर्द्रता) के गुण, किसी भी ऊंचाई पर, काफी हद तक समान होते हैं।
  - यह सैकड़ों हजारों वर्ग मील क्षेत्र को कवर कर सकता है।

## विश्व भूगोल

○ सम्पूर्ण वायुराशि में तापमान और नमी में केवल थोड़ा सा क्षैतिज परिवर्तन हो सकता है।

- जब कोई वायु द्रव्यमान किसी समरूप क्षेत्र पर पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रहता है, तो वह उस क्षेत्र की विशेषताओं को प्राप्त कर लेता है। समरूप क्षेत्र विशाल महासागरीय सतह या विशाल मैदान हो सकते हैं।

### मोर्चों

- जब दो अलग-अलग वायु राशियाँ (जिनके गुण स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं) मिलती हैं, तो उनके बीच के सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है।
- चार प्रकार के मोर्चे हैं:

**स्थिर वाताग्र:** जब वाताग्र स्थिर रहता है तो उसे स्थिर वाताग्र कहते हैं।

**शीत वाताग्र:** जब ठंडी हवा गर्म वायु राशि की ओर बढ़ती है, तो इसके संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहा जाता है।

**गर्म वाताग्र:** यदि गर्म वायु द्रव्यमान ठंडी वायु द्रव्यमान की ओर बढ़ता है, तो संपर्क क्षेत्र गर्म वाताग्र कहलाता है।

**अवरूद्ध वाताग्र:** यदि कोई वायुराशि भूमि की सतह से पूरी तरह ऊपर उठ जाती है, तो उसे अवरूद्ध वाताग्र कहा जाता है।

ये वाताग्र मध्य अक्षांशों में होते हैं और तापमान और दबाव में तीव्र ढाल की विशेषता रखते हैं। वे तापमान में अचानक परिवर्तन लाते हैं और हवा को ऊपर उठाकर बादल बनाते हैं और वर्षा का कारण बनते हैं।

### भारत में चक्रवात

#### उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में बहुत तेज़ हवा की गति और भारी वर्षा होती है और ये भारत के तटीय राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गुजरात (ये पाँच राज्य भारत में अन्य राज्यों की तुलना में चक्रवात आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं) से टकराते हैं।
- इनमें से अधिकांश चक्रवात उच्च वायु वेग और उसके साथ होने वाली मूसलाधार बारिश के कारण बहुत विनाशकारी होते हैं।
- चक्रवातों से जुड़े तीन तत्व हैं जो इसके आने पर विनाश का कारण बनते हैं। ये हैं-

**तेज हवाएं/तूफान:** इससे प्रतिष्ठानों, आवासों, संचार प्रणालियों, पेड़ों आदि को नुकसान पहुंचता है, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि होती है।

**मूसलाधार बारिश और अंतर्देशीय बाढ़:** चक्रवात के कारण बेघर हुए लोगों के लिए बारिश एक गंभीर समस्या है। भारी बारिश आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र में फैलती है और बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव और तटबंधों के कमज़ोर होने का कारण बनती है।

**तूफानी लहर:** यह एक गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण तट के पास समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि है। तूफानी लहरों के कारण समुद्र का पानी तटीय क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलमग्न हो जाता है, जिससे मनुष्य और

पशुधन डूब जाते हैं, समुद्र तटों और तटबंधों का क्षरण होता है, वनस्पति नष्ट हो जाती है और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है।

### **चक्रवातों का प्रबंधन**

चक्रवातों के प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए कई **संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय हैं।**

- **संरचनात्मक उपायों** में चक्रवात आश्रयों का निर्माण, चक्रवात प्रतिरोधी भवनों का निर्माण, सड़क संपर्क, पुलिया, पुल, नहरें, नालियां, खारे तटबंध, सतही जल टैंक, संचार और विद्युत पारेषण नेटवर्क आदि शामिल हैं।
- **गैर-संरचनात्मक उपाय** जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणालियां, तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन, जागरूकता सृजन और आपदा जोखिम प्रबंधन तथा इसमें शामिल सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण।

विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी)** के अंतर्गत इन उपायों को राज्य-दर-राज्य आधार पर अपनाया और निपटाया जा रहा है।

### **पश्चिमी विक्षोभ**


- **पश्चिमी विक्षोभ** भारत में एक आम मौसमी घटना है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है।
- वे उत्तर-पश्चिम भारत (जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में सर्दियों और प्री-मानसून सीज़न में सबसे ज़्यादा बारिश का कारण बनते हैं। यह घटना आम तौर पर बादल छाए रहने, रात के तापमान में वृद्धि और असामान्य बारिश से जुड़ी होती है।
- सर्दियों के मौसम में होने वाली यह वर्षा कृषि में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर गेहूं सहित रबी फसलों के लिए। ऐसा अनुमान है कि भारत को अपनी कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 5-10% पश्चिमी विक्षोभ से मिलता है।

## 6. मौसम, ऋतुएँ और जलवायु

### मौसम

- तापमान, दबाव, हवा, आर्द्रता और वर्षा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं।
- वे वायुमंडलीय स्थितियों जैसे हवा की दिशा और वेग, सूर्यातप की मात्रा, बादलों का आवरण और वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इन्हें मौसम और जलवायु दोनों के तत्व के रूप में जाना जाता है।
- इन तत्वों का प्रभाव जगह-जगह और समय-समय पर अलग-अलग होता है। यह एक छोटे से क्षेत्र और थोड़े समय तक ही सीमित रह सकता है।
- अक्सर इस प्रभाव को मौसम के नाम पर वर्णित किया जाता है, जैसे धूप, गर्मी, उष्णता, ठंड, अच्छा आदि, जो किसी स्थान और समय पर मौसम के प्रमुख तत्व पर निर्भर करता है।
- इसलिए, मौसम किसी स्थान की एक या एक से अधिक तत्वों के संबंध में अल्प अवधि के लिए वायुमंडलीय स्थिति है।
- एक ही समय में, थोड़ी-सी दूरी पर स्थित दो स्थानों पर भी मौसम अलग-अलग हो सकता है।

### मौसम के



- ऋतुएँ वर्ष की निर्दिष्ट अवधियाँ होती हैं जिनमें मौसम की स्थितियाँ समान होती हैं।
- जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण उत्पन्न होने वाली विशेष मौसमी स्थितियों से निर्धारित होती है।
- मौसम का यही चक्र साल दर साल दोहराया जाता है।

- चार ऋतुएँ पहचानी गई हैं।
- वे हैं वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत।
- हमारे देश में तीन अलग-अलग मौसम हैं - गर्मी, सर्दी और बरसात।
- भारतीय मौसम विभाग ने चार मुख्य मौसमों को मान्यता दी है।
- वे हैं
  - ठंड का मौसम (दिसम्बर से फरवरी तक)
  - गर्म मौसम (मार्च से मई)
  - बढ़ता हुआ मानसून ऋतु या वर्षा ऋतु (जून से सितम्बर)
  - लौटता हुआ मानसून ऋतु (अक्टूबर से नवंबर)
- भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष कमोबेश सीधी पड़ती हैं। इसलिए भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष एक जैसा तापमान रहता है। इसलिए भूमध्य रेखा पर या उसके आस-पास ऋतुएँ महत्वहीन होती हैं।
- तट के निकट, समुद्री प्रभाव मौसमी विविधताओं को कम कर देता है।
- ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल दो ऋतुएँ होती हैं अर्थात् लंबी सर्दी और छोटी गर्मी।

### **जलवायु**

- एक वर्ष के दौरान एक बड़े क्षेत्र में एक ऋतु से दूसरी ऋतु तक प्रचलित औसत मौसम की स्थिति को जलवायु कहा जाता है।
- इन मौसम स्थितियों का औसत एक बड़े क्षेत्र के लिए कई वर्षों (लगभग 35 वर्ष) के एकत्रित आंकड़ों से गणना किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, राजस्थान में गर्म और शुष्क जलवायु है, केरल में उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु है, ग्रीनलैंड में ठंडी रेगिस्तानी जलवायु है और मध्य एशिया की जलवायु शीतोष्ण महाद्वीपीय है।

किसी क्षेत्र की जलवायु कमोबेश स्थायी मानी जाती है।

### **वायुमंडल**

- पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि जीवन केवल इसी ग्रह पर पाया जाता है।
- जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों में हवा का विशेष स्थान है।
- हवा कई गैसों का मिश्रण है।
- वायु पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है।
- पृथ्वी के चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहा जाता है।
- वायुमंडल हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है।
- यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है।

## विश्व भूगोल

- यह जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने और जीवन के लिए आवश्यक उपयुक्त तापमान बनाए रखने में मदद करता है।
- पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन के अस्तित्व के लिए वायु आवश्यक है। इसके अभाव में किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वायुमंडल एक बड़े सुरक्षा कवच की तरह है।
- वायुमंडल में अनेक गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल कण भी पाए जाते हैं।

### वायुमंडल की संरचना

#### वायुमंडल की तापीय संरचना

वायुमंडलीय परतों की विशेषता तापमान में भिन्नता है जो मुख्य रूप से सौर विकिरण के अवशोषण के कारण होती है; सतह पर दृश्य प्रकाश, मध्य वायुमंडल में निकट पराबैंगनी विकिरण, और ऊपरी वायुमंडल में दूर पराबैंगनी विकिरण।

#### क्षोभ मंडल

- क्षोभमंडल ग्रह के सबसे निकट की वायुमंडलीय परत है और इसमें कुल वायुमंडल के द्रव्यमान का सबसे बड़ा प्रतिशत (लगभग 80%) मौजूद है।
- क्षोभमंडल में तापमान और जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ तेजी से घटती है।
- जल वाष्प वायु के तापमान को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है क्योंकि यह ग्रह की सतह से सौर ऊर्जा और तापीय विकिरण को अवशोषित करता है।
- वायुमंडल में 99% जलवाष्प क्षोभमंडल में होती है।
- जल वाष्प की सांद्रता अक्षांश के साथ बदलती रहती है। वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर सबसे अधिक होते हैं, जहाँ वे 3% तक हो सकते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर कम हो जाते हैं।
- सभी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल के भीतर घटित होती हैं, यद्यपि अशांति समतापमंडल के निचले हिस्से तक फैल सकती हैं।
- क्षोभमंडल का अर्थ है " मिश्रण का क्षेत्र " और इसका यह नाम इस परत के भीतर प्रबल संवहनीय वायु धाराओं के कारण रखा गया है।
- परत की ऊपरी सीमा, जिसे ट्रोपोपॉज़ के नाम से जाना जाता है, ध्रुवों के पास 5 मील (8 किमी) से लेकर भूमध्य रेखा के ऊपर 11 मील (18 किमी) तक की ऊँचाई पर है। इसकी ऊँचाई भी मौसम के साथ बदलती रहती है; गर्मियों में सबसे ज्यादा और सर्दियों में सबसे कम।

#### स्ट्रैटोस्फियर

- समतापमंडल वायुमंडल में हवा का दूसरा प्रमुख स्तर है।
- यह ग्रह की सतह से लगभग 30 मील (50 किमी) की ऊंचाई तक ट्रोपोपॉज़ के ऊपर फैला हुआ है।
- समताप मण्डल में हवा का तापमान 15 मील (25 किमी) की ऊँचाई तक अपेक्षाकृत स्थिर रहता है।
- फिर यह धीरे-धीरे स्ट्रेटोपॉज़ तक बढ़ जाता है।
- क्योंकि समताप मंडल में **हवा का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है** , इससे संवहन नहीं होता है और इस क्षेत्र में वायुमंडलीय स्थितियों पर स्थिर प्रभाव पड़ता है।
- **ओजोन समताप मण्डल की तापीय व्यवस्था** को विनियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है , क्योंकि इस परत के भीतर जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है।
  - ओजोन सांद्रता के साथ तापमान बढ़ता है ।
  - जब ओजोन अणु पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करते हैं तो सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप समताप मंडल गर्म हो जाता है।
  - ओजोन परत 10-15 मील (15-25 किमी) की ऊंचाई पर केंद्रित है।
  - **वायुमंडल में लगभग 90% ओजोन समताप मंडल में स्थित है ।**
  - इस क्षेत्र में ओजोन की सांद्रता लगभग 10 भाग प्रति मिलियन आयतन (पीपीएमवी) है, जबकि क्षोभमंडल में यह लगभग 0.04 पीपीएमवी है।
  - 290 एनएम - 320 एनएम (यूवी-बी विकिरण) की तरंगदैर्घ्य में **सौर पराबैंगनी विकिरण के बड़े हिस्से को अवशोषित करता है । ये तरंगदैर्घ्य जीवन के लिए हानिकारक हैं** क्योंकि उन्हें कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड द्वारा अवशोषित किया जा सकता है।
  - ग्रह की सतह पर पराबैंगनी विकिरण के बढ़ते प्रवेश से वनस्पति जीवन को नुकसान पहुंचेगा तथा पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।
  - अत्यधिक मात्रा में सौर पराबैंगनी विकिरण के परिणामस्वरूप अनेक जैविक प्रभाव उत्पन्न होंगे, जैसे कि कैंसर में नाटकीय वृद्धि।

### **मीसोस्फीयर**

- मध्यमंडल सतह से लगभग 30 से 50 मील (50 से 85 किमी) ऊपर तक फैली एक परत है, जो घटते तापमान की विशेषता रखती है।

## विश्व भूगोल

- पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम तापमान इस परत के शीर्ष, मेसोपॉज़ पर होता है , विशेष रूप से गर्मियों में ध्रुव के पास।
- मध्यमंडल को कभी-कभी मजाक में “अज्ञानमंडल” भी कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वायुमंडलीय परतों में इसका सबसे कम अध्ययन किया गया है।
- समतापमंडल और मध्यमंडल को कभी-कभी **मध्य वायुमंडल भी कहा जाता है।**

## थर्मोस्फीयर

- थर्मोस्फीयर मध्यमंडल के ऊपर स्थित है।
- सौर गतिविधि के आधार पर थर्मोस्फीयर में तापमान सामान्यतः 600 से 3000 F (600-2000 K) की ऊंचाई तक बढ़ जाता है।
- तापमान में यह वृद्धि शेष आणविक ऑक्सीजन की सीमित मात्रा द्वारा तीव्र सौर विकिरण के अवशोषण के कारण होती है।
- इस अत्यधिक ऊंचाई पर गैस के अणु व्यापक रूप से अलग हो जाते हैं।
- पृथ्वी की सतह से 60 मील (100 किमी) ऊपर हवा की रासायनिक संरचना ऊंचाई पर अत्यधिक निर्भर हो जाती है और वायुमंडल हल्की गैसों (परमाणु ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन) से समृद्ध हो जाता है।
- इसके अलावा 60 मील (100 किमी) की ऊंचाई पर, पृथ्वी का वायुमंडल इतना पतला हो जाता है कि वह विमानों को सहारा नहीं दे पाता और वाहनों को हवा में बने रहने के लिए कक्षीय वेग से यात्रा करनी पड़ती है।
- वैमानिकी और अंतरिक्षविज्ञान के बीच इस सीमांकन को **कार्मन रेखा के नाम से जाना जाता है।**
- लगभग 100 मील (160 किमी) की ऊंचाई से ऊपर प्रमुख वायुमंडलीय घटक परमाण्विक ऑक्सीजन बन जाता है।
- बहुत अधिक ऊंचाई पर, अवशिष्ट गैसों गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण के कारण, आणविक द्रव्यमान के अनुसार स्तरीकृत होने लगती हैं।

## बहिर्मंडल

- बाह्यमंडल पृथ्वी की सतह से सबसे दूर स्थित वायुमंडलीय क्षेत्र है।
- बहिर्मंडल में, ऊपर की ओर यात्रा करने वाला अणु अंतरिक्ष में भाग सकता है (यदि वह पर्याप्त तेज गति से गति कर रहा हो) या गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी की ओर वापस खींचा जा सकता है (यदि वह पर्याप्त तेज गति से गति नहीं कर रहा हो) तथा किसी अन्य अणु से टकराने की बहुत कम संभावना होती है।

## विश्व भूगोल

- इसकी निचली सीमा की ऊंचाई, जिसे **थर्मोपॉज़** या **एक्सोबेस** के नाम से जाना जाता है, सौर गतिविधि के आधार पर लगभग 150 से 300 मील (250-500 किमी) तक होती है।
- ऊपरी सीमा को सैद्धांतिक रूप से उस ऊंचाई (लगभग 120,000 मील, चंद्रमा से आधी दूरी) द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जिस पर परमाणु हाइड्रोजन वेग पर सौर विकिरण दबाव का प्रभाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से अधिक होता है।
- **भू-कोरोना** के रूप में देखा जा सकने वाला बाह्यमंडल पृथ्वी की सतह से कम से कम 60,000 मील तक फैला हुआ दिखाई देता है।
- बाह्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरग्रहीय अंतरिक्ष के बीच एक **संक्रमणकालीन क्षेत्र** है।

### वायुमंडल की चुंबकीय-इलेक्ट्रॉनिक संरचना

ऊपरी वायुमंडल को भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों और अन्य आवेशित कणों के व्यवहार और संख्या के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

### योण क्षेत्र

- आयनमंडल को वायुमंडल में **मुक्त इलेक्ट्रॉनों की** उपस्थिति और सांद्रता में परिवर्तन के परिणामस्वरूप **रेडियो तरंग प्रसार** पर पड़ने वाले वायुमंडलीय प्रभावों द्वारा परिभाषित किया जाता है।
- अधिकतम इलेक्ट्रॉन सान्द्रण के ऊपर के आयनमंडल को आमतौर पर **शीर्ष आयनमंडल** कहा जाता है।

### प्लाज़्मास्फीयर

प्लाज़्मास्फीयर वास्तव में गोलाकार नहीं है, बल्कि एक **डोनट के आकार का क्षेत्र** (टोरस) है, जिसका छेद पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के साथ संरेखित है।

- पृथ्वी का प्लाज़्मास्फीयर इसी से बना है, प्लाज़्मा, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है।
- यह प्लाज़्मा ज्यादातर हाइड्रोजन आयनों (प्रोटॉन) और इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। इसका एक बहुत नुकीला किनारा होता है जिसे **प्लाज़्मापॉज़** कहते हैं।
- भूमध्य रेखा के ऊपर इस डोनट का बाहरी किनारा आमतौर पर पृथ्वी के केंद्र से लगभग 4 से 6 पृथ्वी त्रिज्या या सतह से 12,000-20,000 मील (19,000-32,000 किमी) ऊपर होता है। प्लाज़्मास्फीयर अनिवार्य रूप से आयनमंडल का एक विस्तार है।
- के अंदर प्लाज़्मापॉज़ में, भू-चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के साथ घूमती हैं।

## विश्व भूगोल

- प्लाज्मास्फीयर के भीतरी किनारे को वह ऊंचाई माना जाता है जिस पर प्रोटॉन, आयनमंडलीय प्लाज्मा में प्रमुख प्रजाति के रूप में ऑक्सीजन का स्थान ले लेते हैं, जो आमतौर पर लगभग 600 मील (1000 किमी) की ऊंचाई पर होता है।
- मैग्नेटोस्फीयर के भीतर एक संरचना भी माना जा सकता है।

## चुम्बकीयमंडल

- प्लाज्मा विराम के बाहर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सह-घूर्णन करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि वे सौर वायु उत्पत्ति के विद्युत क्षेत्रों से अत्यधिक प्रभावित होती हैं।
- चुम्बकीयमंडल एक गुहा (जो गोलाकार भी नहीं है) है जिसमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर वायु और अंतरग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र (आईएमएफ) द्वारा बाधित होता है।
- चुम्बकीयमंडल की बाहरी सीमा को **चुम्बकीयसीमा कहा जाता है।**
- चुम्बकीयमंडल का आकार एक लम्बी अश्रु-बूंद (क्रिसमस वृक्ष के आभूषण जैसा) जैसा है, जिसकी पूंछ सूर्य से दूर की ओर इंगित करती है।
- मैग्नेटोपॉज़ आमतौर पर दिन के समय पृथ्वी की सतह से लगभग 10 पृथ्वी त्रिज्या या 35,000 मील (लगभग 56,000 किमी) ऊपर स्थित होता है और एक लम्बी पूंछ, **मैग्नेटोटेल में फैलाता है**, जो कुछ मिलियन मील लंबा (लगभग 1000 पृथ्वी त्रिज्या) होता है, जो पृथ्वी के रात्रि पक्ष में चंद्रमा की कक्षा (लगभग 60 पृथ्वी त्रिज्या) से भी आगे होता है।
- हालाँकि, पूर्णिमा के आसपास के कुछ दिनों को छोड़कर, चंद्रमा आमतौर पर चुम्बकीय क्षेत्र के भीतर नहीं रहता है।
- मैग्नेटोपॉज़ से आगे **मैग्नेटोशीथ** और **बो शॉक** हैं जो सौर वायु में स्थित ऐसे क्षेत्र हैं जो पृथ्वी और उसके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति से अशांत हो जाते हैं।

## गर्मी और तापमान


- तापमान किसी पदार्थ में अणुओं की ऊर्जा का माप है। वे जितने अधिक गर्म होते हैं, उतना ही अधिक गतिशील होते हैं।
- पृथ्वी की सतह का तापमान मुख्यतः सौर तापन द्वारा नियंत्रित होता है जो सुबह से शाम तक होता है।
- सामान्यतः दिन के समय सतह गर्म होती है तथा रात के समय ठंडी होती है।
- इसका अपवाद असामान्य वायु घटनाओं के दौरान होता है, जब गर्म या ठंडी हवा सतह पर चलती है।
- सतह के तापमान में परिवर्तन से ऊपर की हवा गर्म या ठंडी हो जाती है, जिसके कारण हवा चलती है (हवा)।

## विश्व भूगोल

- सूर्य बाहरी वायुमंडल को ऊर्जा का एक उत्प्रेक्षणीय स्थिर प्रवाह प्रदान करता है, जिसे वैज्ञानिक कभी-कभी सौर स्थिरांक भी कहते हैं।
- यह प्रवाह नीचे के वायुमंडल द्वारा अवशोषित, प्रेषित और प्रकीर्णित होता है, और फिर प्रेषित भाग परावर्तित, अवशोषित या प्रकीर्णित हो जाता है।
- पृथ्वी की सतह का सौर तापन असमान है, क्योंकि भूमि जल की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होती है, जिसके कारण भूमि पर वायु गर्म होकर फैलती है तथा ऊपर उठती है, जबकि ठण्डी होकर जल की सतह पर डूब जाती है।


## आतपन

- यह सब सूर्य से शुरू होता है, जहां हाइड्रोजन के संलयन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे सतह लगभग  $6000^{\circ}\text{K}$  तक गर्म हो जाती है ; इसके बाद सूर्य पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा का विकिरण करता है, जिसमें स्पेक्ट्रम के निकट-अवरक्त भाग में भी थोड़ी ऊर्जा होती है।
- जब तक यह ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, तब तक इसकी तीव्रता लगभग  $1370 \text{ W/m}^2$  तक गिर जाती है - जैसा कि हमने अभी देखा, इसे अक्सर सौर स्थिरांक कहा जाता है (हालांकि यह वास्तव में स्थिर नहीं है - यह कई समय-पैमाने पर बदलता रहता है)
- पृथ्वी सौर विकिरण के दो अरब भागों में से केवल एक को ही रोक पाती है। इस रोके गए विकिरण को कहा जाता है
- सूर्यातप पृथ्वी द्वारा प्राप्त या अवरोधित सौर ऊर्जा का अनुपात है।
- कोर और मेंटल के भीतर की कुछ गर्मी ज्वालामुखी, झरनों और गीजर के माध्यम से सतह और समुद्र तल तक स्थानांतरित हो जाती है। लेकिन पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से सतह पर प्राप्त होने वाली यह गर्मी सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी की तुलना में नगण्य है।
- लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है जो विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की होती हैं।
- पृथ्वी दिन के समय लघु तरंग विकिरण को अवशोषित करती है तथा रात्रि के समय प्राप्त ऊष्मा को दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करती है।
- पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप स्थिर नहीं रहता है - पृथ्वी की वक्रता के कारण यह भूमध्य रेखा के पास केंद्रित रहता है।
- लेकिन, स्थिति इस तथ्य से जटिल है कि पृथ्वी की परिक्रमा अक्ष पृथ्वी के कक्षीय तल के लंबवत रेखा के सापेक्ष  $23.4$  डिग्री झुकी हुई है, इसलिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो सूर्यातप उत्तरी गोलार्ध (उत्तरी गोलार्ध में गर्मी) और फिर दक्षिणी गोलार्ध (उत्तरी गोलार्ध में सर्दी) में केंद्रित होता है। स्पिन अक्ष का यह झुकाव, जिसे **तिरछापन भी कहा जाता है** , मुख्य कारण है कि हमारे पास मौसम हैं।




### हीट बजट

- पृथ्वी एक निश्चित मात्रा में सूर्यातप (लघु तरंगों) प्राप्त करती है और स्थलीय विकिरण (दीर्घ तरंग विकिरण) द्वारा अंतरिक्ष में गर्मी वापस भेजती है। इस आदान-प्रदान या ऊष्मा बजट के माध्यम से, पृथ्वी एक स्थिर तापमान बनाए रखती है।
- पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है।
- यह नियम कहता है कि ऊर्जा को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में अनेक रूपों में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता।
- इसलिए, एक प्रक्रिया के दौरान “खोई” गई ऊर्जा दूसरी प्रक्रिया के दौरान “प्राप्त” की गई ऊर्जा के बराबर होगी।
- पृथ्वी की प्रत्येक उप-प्रणाली के अन्दर और उसके बीच ऊर्जा प्रवाह और भंडारण में कई घटक शामिल होते हैं।



- इनमें से प्रत्येक भाग या तो ग्रह पर विकिरण के इनपुट ( सौर तापन ), ग्रह से इसके आउटपुट ( अवरक्त शीतलन ), जलवायु प्रणाली के भीतर ऊष्मा का भंडारण या विमोचन (वाष्पीकरण, संघनन, पिघलना और जमना), या जलवायु प्रणाली के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का परिवहन (पवन और महासागरीय धाराएं) को दर्शाता है।
- ये प्रक्रियाएं मिलकर जलवायु प्रणाली की प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती हैं।
- कुल ऊर्जा मुख्य रूप से पृथ्वी पर आने और जाने वाले सौर विकिरण के वितरण से आती है।
- वैश्विक औसत तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले सूर्य के सभी विकिरणों को अंततः अंतरिक्ष में वापस भेजना होगा। यह पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।



A simplified diagram of Earth's energy budget

### विश्व भूगोल

- पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली कुल सौर ऊर्जा का लगभग 50% पृथ्वी की सतह (भूमि और महासागर) द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, 30% बादलों, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल में विभिन्न गैसों और कणों द्वारा सीधे अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर दिया जाता है और 20% वायुमंडल और बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
- सूर्य की 70% ऊर्जा सतह, बादलों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे तापमान बढ़ता है।
- कोई भी वस्तु या गैस जिसका एक निश्चित तापमान होता है, बाहर की ओर विकिरण उत्सर्जित करती है, जो अंततः दीर्घ-तरंग विकिरण के रूप में 24 घंटे अंतरिक्ष में पुनः विकीर्णित होती रहती है।
- पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ज़्यादातर ऊर्जा सीधे अंतरिक्ष में नहीं जाती। यह उत्सर्जित ऊर्जा बादलों और वायुमंडल में मौजूद गैसों द्वारा पुनः अवशोषित कर ली जाती है।
- कुछ ऊर्जा संवहन द्वारा पुनर्वितरित हो जाती है, जबकि संघनन के माध्यम से और भी अधिक ऊर्जा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है।
- अधिकांश ऊर्जा ग्रीनहाउस गैसों, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प द्वारा अवशोषित की जाती है। ये गैसें लगातार सूर्य की ऊर्जा को वायुमंडल में वापस भेजती हैं और पृथ्वी को रहने योग्य तापमान पर रखती हैं। अंततः, अधिकांश ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है और पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन बना रहता है।
- जब सौर ऊर्जा पृथ्वी से टकराती है, तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग बिखर जाता है, तथा कुछ भाग सीधे वायुमंडल के निचले स्तरों तक पहुंच जाता है।
- वायुमंडल में अवशोषण, प्रकीर्णन और संचरण समान रूप से नहीं होते हैं।
- विभिन्न अणु, कण या सतही आकृतियाँ, प्रेषित ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य के आधार पर, बहुत भिन्न ऊर्जा स्तरों के साथ ऊर्जा को अवशोषित, संचारित या बिखेरती हैं।
- अणु विकिरण को बिखेरने की प्रवृत्ति रखते हैं। बिखराव की डिग्री दूरी, तरंगदैर्घ्य और कणों की विशेषताओं (आकार, आकृति, घनत्व) पर निर्भर करती है।
- वायुमंडल की गैसों को बनाने वाले अणु अधिकांश सूर्य की किरणों की तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष बहुत छोटे होते हैं। इस कारण से, रेले स्कैटरिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से छोटी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण लंबी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बिखरी जाती है।
- दिन के समय आकाश नीला होता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के अनेक सूक्ष्म अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले प्रकाश जैसे छोटे तरंगदैर्घ्यों को तरजीह देता है।
- वायुमंडलीय एरोसोल बनाने वाले मिट्टी, धूल या सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अधिक बड़े कणों के लिए, प्रकीर्णन दक्षता दृश्य तरंगदैर्घ्य में अधिक समान रूप से वितरित होती है।

## विश्व भूगोल

- बादलों और धूल से होने वाले कुछ प्रकीर्णन के परिणामस्वरूप प्रति प्रकीर्णन होता है, जिसमें आने वाली सौर ऊर्जा का एक अंश वापस प्रकीर्णित हो जाता है, या अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है।
- एल्बिडो परावर्तनशीलता का दूसरा नाम है, जो यह निर्धारित करता है कि सूर्य का कितना सूर्य प्रकाश अवशोषित होगा तथा सतह को अन्य सतह की तुलना में कितना गर्म करेगा, जो अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करती है तथा तापमान में परिवर्तन नहीं करती।
- जो चीज सफेद दिखती है, वह अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है, तथा उसका एल्बिडो उच्च होता है, जबकि जो चीज काली दिखती है, वह अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जो कि कम एल्बिडो दर्शाता है।
- वायुमंडल में मौजूद गैसों और कण सूर्य की किरणों के लगभग आधे हिस्से को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने देते हैं। हालाँकि, यह सारी किरणें सीधे सतह तक बिना किसी रुकावट के नहीं पहुँच पातीं।
- इसका अधिकांश भाग - बादल वाले दिन में लगभग सम्पूर्ण - वायुमंडलीय कणों और अणुओं द्वारा बिखरी हुई विकिरण के रूप में आता है।
- सूर्य के कुल विकिरण का लगभग एक तिहाई पृथ्वी तक पहुँचने वाली ऊर्जा अंततः बिना बिखरे सतह से टकराती है और लगभग 25% विसरित विकिरण के रूप में सतह पर पहुँचती है।
- सतह पर कुल मात्रा का लगभग 85% अवशोषित हो जाता है।
- महासागर जैसी अंधेरी सतह पर 90% से अधिक अवशोषण हो जाता है।
- समुद्रों में या बहुत नम, वनस्पति वाले क्षेत्रों में इस अवशोषित ऊष्मा का उपयोग पानी को वाष्पित करने के लिए किया जाता है।
- रेगिस्तान और बर्फ के मैदानों जैसी चमकदार सतहों पर 40-80 प्रतिशत प्रकाश परावर्तित हो जाता है।
- उदाहरण के लिए, रेगिस्तानों में अवशोषित ऊर्जा का मात्र 1 प्रतिशत ही पानी को वाष्पित करने में उपयोग किया जाता है: शेष केवल सतह को गर्म करता है।

### तापमान का वितरण

सूर्य ऊष्मा का अंतिम स्रोत है। और पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सूर्य से प्राप्त होने वाली अलग-अलग ऊष्मा ही सभी जलवायु विशेषताओं के पीछे अंतिम कारण है। इसलिए विभिन्न मौसमों में तापमान के वितरण के पैटर्न को समझना विभिन्न जलवायु विशेषताओं जैसे पवन प्रणाली, दबाव प्रणाली, वर्षा आदि को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।


### तापमान का क्षेत्रीय वितरण

## विश्व भूगोल

पृथ्वी की सतह पर अक्षांशों के पार तापमान के वितरण को तापमान का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। पृथ्वी पर तापमान का क्षैतिज वितरण समतापी द्वारा दर्शाया जाता है। समतापी वे रेखाएँ हैं जो समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। जब समतापी मानचित्र का विश्लेषण किया जाता है, तो यह देखा जा सकता है कि तापमान का क्षैतिज वितरण असमान है।

तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं:

सूर्य की किरणों का आपतन कोण या झुकाव




धूप की अवधि

- प्राप्त गर्मी दिन या रात; साफ आसमान या बादल, गर्मी या सर्दी आदि पर निर्भर करती है।

वातावरण की पारदर्शिता

- एरोसोल (धुआं, कालिख), धूल, जलवाष्प, बादल आदि पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं।
- यदि विकिरण की तरंगदैर्घ्य (X) अवरोधक कण (जैसे गैस) की त्रिज्या से अधिक है, तो विकिरण का प्रकीर्णन होता है।
- यदि तरंगदैर्घ्य अवरोधक कण (जैसे धूल कण) से कम है, तो पूर्ण परावर्तन होता है।
- अवशोषण तब होता है जब अवरोधक कण जलवाष्प, ओजोन अणु, कार्बन डाइऑक्साइड अणु या बादल होते हैं।

पृथ्वी द्वारा प्राप्त अधिकांश प्रकाश बिखरा हुआ प्रकाश होता है।



### भूमि और जल का विभेदक तापन

- भूमि का एल्बिडो महासागरों और जल निकायों के एल्बिडो से बहुत अधिक है। विशेष रूप से बर्फ से ढके क्षेत्र 70%-90% तक सूर्यातप को परावर्तित करते हैं।
- सूर्य के प्रकाश की औसत पैठ पानी में अधिक होती है - 20 मीटर तक, जबकि भूमि में यह केवल 1 मीटर तक होती है। इसलिए, महासागरों की तुलना में भूमि अधिक तेज़ी से ठंडी या गर्म होती है। महासागरों में, निरंतर संवहन चक्र परतों के बीच ऊष्मा विनिमय में मदद करता है, जिससे दैनिक और वार्षिक तापमान सीमा कम रहती है। (महासागरों की लवणता और तापमान वितरण का अध्ययन करते समय अधिक जानकारी)
- जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थलीय सतह से 2.5 गुना अधिक होती है, इसलिए जल को गर्म होने और ठंडा होने में अधिक समय लगता है।

### प्रचलित हवाएँ

- हवाएँ एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं। वे भूमि और जल निकायों के बीच ऊष्मा के आदान-प्रदान में भी मदद करती हैं।
- समुद्री हवाओं में समुद्र के मध्यम प्रभाव को तटीय क्षेत्रों तक ले जाने की क्षमता होती है - जो ठंडी गर्मियों और हल्की सर्दियों में परिलक्षित होती है। यह प्रभाव केवल हवा की ओर वाले हिस्से (समुद्र की ओर वाला हिस्सा) पर ही स्पष्ट होता है।
- हवा के विपरीत दिशा वाले भाग या अंदरूनी भागों को समुद्र का संयमित प्रभाव नहीं मिलता, और इसलिए वहां तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है।

### ढलान के पहलू

## विश्व भूगोल

- ढलान की दिशा और उसका कोण स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। सूर्य के सीधे संपर्क में आने वाले ढलानों पर सूर्य की सीधी किरणों से दूर रहने वाले ढलानों की तुलना में अधिक सौर विकिरण प्राप्त होता है।
- जिन ढलानों पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, वे अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण नमी खोने के कारण शुष्क होती हैं। सिंचाई की सुविधा न होने पर ये ढलानें बंजर रहती हैं। लेकिन अच्छी सिंचाई सुविधाओं वाली ढलानें प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी उपलब्ध होने के कारण कृषि के लिए अच्छी होती हैं। इन पर घनी मानव बस्तियाँ हैं।
- जिन ढलानों पर प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश नहीं आता, वहां आमतौर पर अच्छी मात्रा में वन होते हैं।

## सागर की लहरें

- महासागरीय धाराएं समीपवर्ती स्थलीय क्षेत्रों के तापमान को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। (महासागरीय धाराओं का अध्ययन करते समय अधिक जानकारी)

## ऊंचाई

- ऊंचाई में वृद्धि के साथ, दबाव कम हो जाता है, ग्रीनहाउस गैसों का प्रभाव कम हो जाता है और परिणामस्वरूप तापमान कम हो जाता है (यह बात केवल क्षोभमंडल पर लागू होती है)।
- सामान्य गिरावट दर प्रत्येक 165 मीटर चढ़ाई पर लगभग  $1^{\circ}\text{C}$  है।

## सूर्य से पृथ्वी की दूरी

- सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है (4 जुलाई को 152 मिलियन किमी)। पृथ्वी की इस स्थिति को कहा जाता है
- 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है (147 मिलियन किमी)। इस स्थिति को सूर्य की स्थिति कहते हैं।
- इसलिए, 3 जनवरी को पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 4 जुलाई को प्राप्त मात्रा से थोड़ा अधिक होता है।
- हालाँकि, सौर उत्पादन में इस भिन्नता का प्रभाव भूमि और समुद्र के वितरण और वायुमंडलीय परिसंचरण जैसे अन्य कारकों से छिप जाता है।
- इसलिए, सौर ऊर्जा में इस परिवर्तन का पृथ्वी की सतह पर दैनिक मौसम परिवर्तन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

## तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण

## विश्व भूगोल

- क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है लेकिन तापमान में कमी की दर मौसम के अनुसार बदलती रहती है।
- तापमान में कमी को ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता या सामान्य हास दर के रूप में जाना जाता है, जो क्षैतिज हास दर से 1000 गुना अधिक है।
- वायुमंडल में ऊपर की ओर तापमान में कमी इस तथ्य को सिद्ध करती है कि वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से चालन, विकिरण और संवहन की प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी मिलती है।
- अतः यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे पृथ्वी की सतह (वायुमंडल को प्रत्यक्ष ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत) से दूरी बढ़ती है (अर्थात् ऊंचाई बढ़ती है), हवा का तापमान कम होता जाता है।

### तापमान का वैश्विक वितरण

- जनवरी और जुलाई माह के तापमान वितरण पर विचार करके तापमान के वैश्विक वितरण को प्रभावी ढंग से समझा जा सकता है।
- तापमान का वितरण आमतौर पर समतापी रेखाओं का उपयोग करके मानचित्र पर दिखाया जाता है।
- समतापी रेखाएं समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं।
- सामान्यतः अक्षांश का प्रभाव मानचित्र पर अच्छी तरह से दर्शाया जाता है, क्योंकि समतापी रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों के समानांतर होती हैं।
- इस प्रवृत्ति से विचलन सामान्यतः जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक देखा जाता है, विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में।
- उत्तरी गोलार्ध में भूमि की सतह दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में बहुत बड़ी है। इसलिए, भूमि द्रव्यमान और महासागरीय धाराओं के प्रभाव को अच्छी तरह से देखा जा सकता है।

### जनवरी में तापमान वितरण

- जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है।
- जनवरी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पूर्वी किनारों की तुलना में बहुत ऊंचे होते हैं, क्योंकि पछुआ हवाएं उच्च तापमान को भूभाग में ले जाती हैं।
- तापमान प्रवणता महाद्वीपों के पूर्वी किनारों के बहुत करीब है। दक्षिणी गोलार्ध में समतापी रेखाएँ अधिक स्थिर व्यवहार करती हैं।


### जुलाई में तापमान वितरण

- जुलाई के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। समतापी व्यवहार जनवरी के व्यवहार के विपरीत होता है।
- जुलाई में समतापी रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों के समानांतर होती हैं।
- भूमध्यरेखीय महासागरों में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जाता है।
- एशिया के उपोष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान देखा जाता है।

### दबाव का वितरण

पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दबाव का वितरण एक समान नहीं है। यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह से बदलता रहता है।

### ऊर्ध्वाधर वितरण



*Vertical Distribution of Air Pressure*

- वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है।
- यह अत्यधिक संपीडनीय है। संपीडन के साथ इसका घनत्व बढ़ता जाता है।
- वायु का घनत्व जितना अधिक होगा, वायु दाब भी उतना ही अधिक होगा और इसके विपरीत।
- वायु स्तंभ में ऊपर की ओर मौजूद वायु का द्रव्यमान उसके नीचे की हवा को संपीडित करता है, इसलिए इसकी निचली परतें ऊपरी परतों की तुलना में अधिक सघन होती हैं। नतीजतन, वायुमंडल की निचली परतों का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वे अधिक दबाव डालती हैं।

## विश्व भूगोल

- इसके विपरीत, उत्ततर परतें कम संपीडित होती हैं, इसलिए उनका घनत्व और दबाव कम होता है।
- स्तम्भाकार **वितरण को** दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है।
- ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है लेकिन यह हमेशा एक ही दर से नहीं घटता।
- वायुमंडल के सघन घटक समुद्र तल के निकट इसके सबसे निचले भागों में पाए जाते हैं।
- वायु का तापमान, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव किसी निश्चित स्थान तथा निश्चित समय पर वायुदाब निर्धारित करते हैं।
- चूंकि ये कारक ऊंचाई में परिवर्तन के साथ परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब में कमी की दर में भी भिन्नता होती है।
- **वायुदाब में कमी की सामान्य दर ऊंचाई में प्रत्येक 300 मीटर की वृद्धि पर 34 मिलीबार होती है।**
- निम्न दाब का प्रभाव मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों पर अधिक स्पष्ट रूप से पड़ता है।
- ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चावल पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि कम दबाव के कारण पानी का ववथनांक कम हो जाता है।
- ऐसे क्षेत्रों में बाहर से आने वाले कई ट्रेकर्स को बेहोशी और नाक से खून आने जैसी सांस संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां हवा का दबाव कम होता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है।

### क्षैतिज वितरण

- विश्व भर में वायुमंडलीय दबाव के वितरण को क्षैतिज दबाव वितरण के रूप में जाना जाता है।
- इसे मानचित्रों पर निम्न की सहायता से दिखाया जाता है:
- आइसोबार एक रेखा है जो समान दाब मान वाले बिन्दुओं को जोड़ती है।
- आइसोबार्स, राहत मानचित्र पर समोच्च रेखाओं के अनुरूप हैं।
- समदाब रेखाओं का अंतराल वायुदाब में परिवर्तन की दर और दिशा को व्यक्त करता है।
- वायुदाब में इस परिवर्तन को दाब प्रवणता कहा जाता है।
- **दाब प्रवणता** दाब अंतर और दो बिंदुओं के बीच वास्तविक क्षैतिज दूरी के बीच का अनुपात है।
- समदाब रेखाओं के बीच कम दूरी तीव्र दाब प्रवणता को व्यक्त करती है, जबकि अधिक दूरी सौम्य दाब प्रवणता को दर्शाती है।
- **वायुमंडलीय दबाव का क्षैतिज वितरण दुनिया में एक समान नहीं है। यह किसी निश्चित स्थान पर समय-समय पर बदलता रहता है; यह छोटी दूरी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है।**
- **क्षैतिज वितरण में भिन्नता के लिए जिम्मेदार कारक दबाव के निम्न प्रकार हैं:**

- (i) वायु तापमान
- (ii) पृथ्वी का घूर्णन
- (iii) जल वाष्प की उपस्थिति

**(i) वायु तापमान:**

- सूर्यातप के असमान वितरण, स्थल और जल सतहों के अलग-अलग गर्म होने और ठंडा होने के कारण पृथ्वी समान रूप से गर्म नहीं होती है।
- सामान्यतः वायु तापमान और वायु दाब के बीच विपरीत संबंध होता है।
- वायु का तापमान जितना अधिक होगा, वायुदाब उतना ही कम होगा।
- गैसों के बारे में मूल नियम यह है कि जब उन्हें गर्म किया जाता है, तो उनका घनत्व कम हो जाता है और उनका आयतन बढ़ जाता है और वे ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में वायुदाब कम होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में यह अधिक होता है।
- भूमध्य रेखा के साथ कम दबाव की एक पट्टी स्थित है जिसे “भूमध्यरेखीय निम्न या डोलड्रम्स” के रूप में जाना जाता है।
- भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में कम वायुदाब का कारण यह है कि वहां गर्म हवा ऊपर उठती है तथा तापमान में धीरे-धीरे कमी आती है, जिससे सतह पर हवा पतली हो जाती है।
- ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडी हवा बहुत सघन होती है इसलिए यह नीचे उतरती है और दबाव बढ़ता है। इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि भूमध्य रेखा की ओर औसत तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होगी और दबाव में धीरे-धीरे कमी आएगी।
- हालाँकि, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों पर लिए गए वास्तविक मापों से पता चलता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक दबाव नियमित रूप से अक्षांशीय रूप से नहीं बढ़ता है।
- इसके बजाय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च दबाव के क्षेत्र और उपध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न दबाव के क्षेत्र होते हैं।

**(ii) पृथ्वी का घूर्णन:**

- - पृथ्वी के घूमने से केन्द्रापसारी बल उत्पन्न होता है।
  - इसके परिणामस्वरूप वायु अपने मूल स्थान से विक्षेपित हो जाती है, जिससे दबाव कम हो जाता है।
  - ऐसा माना जाता है कि उप-ध्रुवीय क्षेत्रों की निम्न दाब पेटियाँ और उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उच्च दाब पेटियाँ पृथ्वी के घूर्णन के परिणामस्वरूप निर्मित होती हैं।

## विश्व भूगोल

- पृथ्वी का घूर्णन गतिशील वायु के अभिसरण और अपसरण का भी कारण बनता है।
- अभिसरण वाले क्षेत्रों में कम दबाव होता है, जबकि विचलन वाले क्षेत्रों में उच्च दबाव होता है।

### (iii) जलवाष्प का दाब :

- जिस वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है उसका दाब कम होता है, तथा जिस वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है उसका दाब अधिक होता है।
- शीतकाल में महाद्वीप अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं तथा उनमें उच्च दाब केन्द्र विकसित हो जाते हैं; ग्रीष्मकाल में वे महासागरों की तुलना में अधिक गर्म रहते हैं तथा उनमें निम्न दाब का प्रभुत्व रहता है, इसके विपरीत, शीतकाल में महासागर निम्न दाब तथा ग्रीष्मकाल में उच्च दाब से जुड़े होते हैं।

### दबाव का मौसमी वितरण

- पृथ्वी पर स्थान-स्थान और मौसम-दर-मौसम दबाव में होने वाला परिवर्तन मौसम और जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसलिए दाब वितरण का अध्ययन आइसोबार मानचित्रों के माध्यम से किया जाता है।
- आइसोबार मानचित्र बनाते समय, वायुदाब पर ऊंचाई के प्रभाव से बचने के लिए सभी स्थानों के दबाव को समुद्र तल तक कम कर दिया जाता है।

### (i) जनवरी की स्थिति

- जनवरी में, सूर्य के दक्षिण दिशा में गति करने के साथ, भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी, औसत भूमध्यरेखीय स्थिति से थोड़ा दक्षिण की ओर खिसक जाती है (चित्र देखें)।
- सबसे कम दबाव वाले क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थल जल की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होता है।
- उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कोशिकाएं दक्षिणी गोलार्ध में महासागर के ऊपर केन्द्रित होती हैं।
- उच्च दाब की पेटी महाद्वीपीय भू-भागों से बाधित है, जहां तापमान बहुत अधिक है।
- वे महासागर के पूर्वी भाग में अच्छी तरह से विकसित हैं जहां ठंडी समुद्री धाराएं हावी हैं।




Fig. Distribution of Air Pressure (July)

- अलेउतियन और आइसलैंडिक निम्न वायुदाब महासागरों से गायब हो जाते हैं, जबकि स्थलीय भागों में, जहां सर्दियों के महीनों में उच्च दबाव विकसित होता था, अब व्यापक निम्न दबाव कोशिकाएं बन गई हैं।
- एशिया में, कम दबाव विकसित होता है। उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च क्षेत्र महासागरों - प्रशांत और अटलांटिक पर अधिक विकसित होते हैं।
- दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी निरंतर बनी हुई है।
- उप-ध्रुवीय निम्न दबाव दक्षिणी गोलार्ध में एक सतत बेल्ट बनाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में केवल एक हल्का सा महासागरीय निम्न दबाव है।

## 7. वर्षा-रूप और प्रकार, वर्षा का वितरण

वर्षा तब होती है जब पानी, बर्फ या जमे हुए जल वाष्प की छोटी बूंदें एक साथ मिलकर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें धरती से ऊपर नहीं रखा जा सकता। फिर वे वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरती हैं।

वर्षण शब्द का तात्पर्य वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुँचने वाले सभी प्रकार के जल से है। सामान्य रूप वर्षा, हिमपात, ओले, पाला और ओस हैं। इन सभी में से केवल पहले दो ही महत्वपूर्ण मात्रा में जल का योगदान करते हैं। वर्षा की मात्रा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है।

**वर्षण के लिए स्थितियाँ:**

- वातावरण में नमी अवश्य होगी।
- संघनन में सहायता के लिए पर्याप्त नाभिक मौजूद होना चाहिए।
- जलवाष्प के संघनन के लिए मौसम की स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए।
- संघनन के उत्पाद पृथ्वी तक अवश्य पहुँचना चाहिए।

**वर्षण की प्रक्रिया**

- वर्षण तरल या ठोस रूप में पानी का पृथ्वी पर गिरना है।
- यह सदैव संघनन या उर्ध्वपातन या दोनों के संयोजन से पहले होता है और मुख्यतः वायु को ऊपर उठाने से जुड़ा होता है।
- जिस प्रकार समतापी और समदाब रेखाएं क्रमशः तापमान और दाब वितरण को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती हैं, उसी प्रकार समवर्षा रेखाएं वर्षा वितरण को दर्शाती हैं।
- **समवर्षा** रेखा, समान वर्षा मान वाले बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखा है।
- जल वाष्प से द्रव जल में अवस्था परिवर्तन है।
- जब नम हवा ठंडी सतहों के संपर्क में आती है, तो वह इस हद तक ठंडी हो सकती है कि उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता, हवा में मौजूद वास्तविक मात्रा से अधिक हो जाती है।
- जलवाष्प का एक भाग ठण्डी सतह पर तरल रूप में संघनित होकर ओस उत्पन्न करता है।
- जब ऐसा होता है, तो **वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा**, जिसे **संघनन की गुप्त ऊष्मा** कहा जाता है, मुक्त होती है।
- हिमांक से नीचे के तापमान पर, जल अपनी अवस्था में परिवर्तन के दौरान तरल रूप को पार कर सकता है।
- जब हिमांक से काफी नीचे तापमान वाली शुष्क हवा बर्फ के संपर्क में आती है, तो बर्फ के अणु ( $H_2O$ ), उर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा सीधे वाष्प अवस्था में चले जाते हैं।
- उचित मौसम की स्थिति में, जल वाष्प नाभिक के ऊपर संघनित होकर 0.1 मिमी व्यास से भी कम आकार की छोटी पानी की बूंदों का निर्माण करता है।

## विश्व भूगोल

- नाभिक आमतौर पर नमक के कण या दहन के उत्पाद होते हैं और आमतौर पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
- वायु की गति बादलों की गति को सुगम बनाती है, जबकि इसकी अशांति जल की बूंदों को निलंबित रखती है।
- वर्षा तब होती है जब पानी की बूंदें एक साथ आकर बड़ी बूंदों का रूप ले लेती हैं जो नीचे गिर सकती हैं।
- इस वर्षा का काफी हिस्सा वाष्पित होकर वायुमंडल में वापस चला जाता है।

### वर्षा के विभिन्न रूप

#### बारिश

- वर्षा कोई भी तरल पदार्थ है जो आकाश में बादलों से टपकता है।
- वर्षा को 0.5 मिमी या उससे बड़ी जल की बूंदों के रूप में वर्णित किया जाता है।
- आधे मिलीमीटर से कम की बूंदों को **बूदाबांदी के रूप में परिभाषित किया जाता है।**
- वर्षा की बूंदें प्रायः तब गिरती हैं जब छोटे बादल कण आपस में टकराते हैं और बड़ी बूंदें बनाते हैं।
- जैसे-जैसे यह प्रक्रिया जारी रहती है, बूंदें इतनी बड़ी होती जाती हैं कि वे इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा में लटकना मुश्किल हो जाता है।
- परिणामस्वरूप, गुरुत्वाकर्षण उन्हें पृथ्वी की ओर खींचता है।
- जब वर्षा की बूंदें हवा में ऊपर होती हैं तो वे बर्फ के क्रिस्टल या बर्फ के रूप में गिरने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वे गर्म हवा के माध्यम से धरती के नीचे की ओर बढ़ती हैं, वे पिघल जाती हैं।
- वर्षा की दर समय-समय पर बदलती रहती है, उदाहरण के लिए, हल्की वर्षा 0.01 से 0.1 इंच प्रति घंटा, मध्यम वर्षा 0.1 से .3 इंच प्रति घंटा तथा भारी वर्षा 0.3 इंच प्रति घंटा से अधिक होती है।
- वर्षा जल चक्र का सबसे आम घटक है तथा पृथ्वी पर अधिकांश मीठे पानी की पूर्ति करती है।

#### बर्फ

- लगभग हर बार जब बारिश होती है तो बर्फबारी होती है।
- हालाँकि, बर्फ अक्सर पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से पहले ही पिघल जाती है।
- यह बादलों से गिरने वाली बर्फ के पानी की बूंदों या टुकड़ों के रूप में होने वाली वर्षा है।
- बर्फ आमतौर पर ऊँचे, पतले और कमजोर सिरस बादलों के साथ देखी जाती है।

## विश्व भूगोल

- कभी-कभी बर्फ तब भी गिरती है जब वायुमंडलीय तापमान शून्य से ऊपर होता है, लेकिन यह अधिकतर शून्य से नीचे की हवा में ही गिरती है।
- जब तापमान शून्य से ऊपर होता है, तो बर्फ के टुकड़े आंशिक रूप से पिघल सकते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत गर्म तापमान के कारण, कणों का वाष्पीकरण लगभग तुरंत हो जाता है।
- इस वाष्पीकरण के कारण हिमकण के आसपास ठंडक पैदा हो जाती है और वह बर्फ के रूप में जमीन पर पहुंच जाता है।
- बर्फ की संरचना रोयेंदार, सफेद और मुलायम होती है तथा इसका निर्माण विभिन्न आकारों और तरीकों से होता है, जैसे सपाट प्लेटों और पतली सुइयों के रूप में।
- प्रत्येक प्रकार की बर्फ वायुमंडलीय आर्द्रता और तापमान के विशिष्ट संयोजनों के तहत बनती है। बर्फ के अवक्षेपण की प्रक्रिया को कहा जाता है

### ओले (बर्फ के गोले)

- ओले गिरने की घटना ठंडी वायुमंडलीय परिस्थितियों में होती है।
- ओले, जिसे बर्फ के गोले भी कहा जाता है, तब बनते हैं जब बर्फ एक गर्म परत में गिरती है और फिर पिघलकर वर्षा में बदल जाती है और फिर वर्षा की बूंदें हवा की एक बर्फीली परत में गिरती हैं जो इतनी ठंडी होती है कि वर्षा की बूंदें पुनः बर्फ के गोले में बदल जाती हैं।
- इसलिए, ओले के रूप में वर्षा को बर्फ की छोटी और अर्धपारदर्शी गेंदों से बनी वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- इन्हें ओलों से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये आकार में छोटे होते हैं।
- ओले अक्सर आंधी-तूफान के दौरान पड़ते हैं और आमतौर पर इनके साथ बर्फ के बर्फ के क्रिस्टल भी होते हैं जो सफेद जमाव और अर्धठोस वर्षा और कीचड़दार बर्फ का मिश्रण बनाते हैं।
- बर्फ के गोले (स्लीट) जब ज़मीन या किसी अन्य ठोस वस्तु से टकराते हैं तो उछलते हैं और एक कठोर ध्वनि के साथ नीचे गिरते हैं।
- ओले गिरने से होने वाली वर्षा के साथ मिलकर ओले गिरने पर ही वह ठोस पदार्थ के रूप में जमता है।

### हिमीकरण बारिश

- बर्फ जमने वाली बारिश तब होती है जब बारिश शून्य से नीचे की स्थितियों/तापमान पर होती है। इसके परिणामस्वरूप आमतौर पर बारिश की बूंदें जम जाती हैं।
- वर्षा की बूंदें वायुमंडल में उप-हिमांक परत से गुजरते समय अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं तथा जमीन पर पहुंचते-पहुंचते जम जाती हैं।

## विश्व भूगोल

- बर्फीली बारिश के दौरान कारों, सड़कों, पेड़ों और बिजली की लाइनों पर बर्फ की एक समान परत जमना आम बात है।
- परिणामस्वरूप बर्फ की परत को **ग्लेज़र कहा जाता है** और इसकी मोटाई कई सेंटीमीटर तक हो सकती है।
- बर्फीली बारिश सड़क परिवहन, विमान और बिजली लाइनों के सामान्य संचालन के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है।

## ओलों

- ओले बर्फ के बड़े गोले और अनियमित टुकड़े होते हैं जो बड़े तूफानों से गिरते हैं।
- ओलावृष्टि पूर्णतः ठोस वर्षा है।
- किसी भी मौसम में जब तूफान आता है तो ओले गिरते हैं, जबकि ओले मुख्य रूप से सर्दियों या ठंड के मौसम में गिरते हैं।
- ओले अधिकांशतः पानी की बर्फ से बने होते हैं तथा इनका व्यास 0.2 इंच (5 मिलीमीटर) से 6 इंच (15 सेंटीमीटर) के बीच होता है।
- इसका आकार मटर के व्यास से लेकर अंगूर से भी बड़ा होता है।
- इस कारण से, वे फसलों के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं, पतियों को फाड़ देते हैं और उनके मूल्य को कम कर देते हैं।
- बहुत तेज हवा के साथ आने वाले भयंकर तूफानों में आमतौर पर बर्फ को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रोके रखने की क्षमता होती है, जिसके कारण ओले बनते हैं और अंततः वे बचकर जमीन पर गिरते हैं।
- अतः ओले अतिशीतित बूंदों से बनते हैं जो धीरे-धीरे जम जाती हैं और परिणामस्वरूप स्वच्छ बर्फ की चादर बन जाती है।

## बूँदा बांदी

- बूँदाबांदी बहुत हल्की बारिश होती है। यह धुंध से ज़्यादा तेज़ होती है लेकिन बौछार से कम होती है।
- धुंध एक पतला कोहरा है जिसमें जमीन के पास संघनन होता है।
- कोहरा पृथ्वी की सतह के पास या उसके ऊपर हवा में लटके बर्फ के क्रिस्टल या बादल के पानी की बूंदों से बनता है।
- बूँदाबांदी की बूंदें 0.5 मिलीमीटर (0.02 इंच) से भी छोटी होती हैं।
- वे निम्न स्ट्रेटोव्यूमुलस बादलों से उत्पन्न होते हैं।
- अपने छोटे आकार के कारण वे कभी-कभी ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाते हैं।

- ठंडे वायुमंडलीय तापमान में बूदाबांदी लगातार हो सकती है।

### **सूर्य की बौछार**

- सूर्य वर्षा एक वर्षा की घटना है जो तब दर्ज की जाती है जब सूर्य चमकते समय वर्षा होती है।
- यह तब होता है जब वर्षा के साथ-साथ तूफानी हवाएं कई मील दूर तक चली जाती हैं, जिससे बादल रहित क्षेत्र में वर्षा की बूंदें गिरती हैं।
- परिणामस्वरूप, सूर्य वर्षा तब बनती है जब एक वर्षा बादल पृथ्वी की सतह के ऊपर से गुजरता है और सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों के माध्यम से प्रवेश करती हैं।
- अधिकांशतः यह इंद्रधनुष के रूप में भी दिखाई देता है।

### **बर्फ के कण**

- बर्फ के कण बर्फ के बहुत छोटे सफेद और अपारदर्शी कण होते हैं।
- बर्फ के कण काफी चपटे होते हैं और उनका व्यास सामान्यतः 1 मिमी से कम होता है।
- वे लगभग बूदाबांदी के आकार के बराबर हैं।

### **डायमंड डस्ट**


- हीरे का चूर्ण अत्यंत छोटे बर्फ के क्रिस्टल होते हैं जो आमतौर पर कम स्तर पर और -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर बनते हैं।
- हीरे के चूर्ण को यह नाम चमकने वाले प्रभाव के कारण मिला है जो हवा में बर्फ के क्रिस्टल पर प्रकाश के परावर्तित होने पर उत्पन्न होता है।

### **वर्षा के प्रकार**

#### **वर्षा के प्रकार**


उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है - **संवहनीय, पर्वतीय या उच्चावचीय और चक्रवातीय या ललाटीय।**

#### **संवहनीय वर्षा**



- गर्म होने पर हवा हल्की हो जाती है और संवहन धाराओं में ऊपर उठती है। जैसे-जैसे यह ऊपर उठती है, यह फैलती है और गर्मी खोती है और परिणामस्वरूप, संघनन होता है और क्यूमुलस बादल बनते हैं। इस प्रक्रिया से संघनन की गुप्त ऊष्मा निकलती है जो हवा को और गर्म करती है और हवा को और ऊपर जाने के लिए मजबूर करती है।
- संवहनीय वर्षा भारी होती है लेकिन कम अवधि की, अत्यधिक स्थानीयकृत होती है और न्यूनतम मात्रा में बादलों से जुड़ी होती है। यह मुख्य रूप से गर्मियों के दौरान होती है और कांगो बेसिन, अमेज़ॉन बेसिन और दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीपों में भूमध्यरेखीय उदासी पर आम है।


### पर्वतीय वर्षा



## विश्व भूगोल

- जब संतृप्त वायुराशि किसी पर्वत से टकराती है, तो उसे ऊपर चढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है और जैसे-जैसे वह ऊपर उठती है, वह फैलती है (दबाव में कमी के कारण); तापमान गिरता है, और नमी संघनित होती है।
- इस प्रकार की वर्षा तब होती है जब गर्म, आर्द्र हवा किसी पर्वतीय अवरोध (पहाड़ श्रृंखला) से सीधे टकराती है। प्रारंभिक गति के कारण, हवा ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है। जैसे-जैसे नमी से भरी हवा ऊंचाई प्राप्त करती है, संघनन शुरू होता है, और जल्द ही संतृप्ति तक पहुँच जाता है। अतिरिक्त नमी पवन-उन्मुख ढलानों के साथ पर्वतीय वर्षा के रूप में नीचे गिरती है।
- इस तरह की बारिश की मुख्य विशेषता यह है कि **हवा की दिशा वाले ढलानों पर अधिक वर्षा होती है।** हवा की दिशा वाले हिस्से पर बारिश देने के बाद, जब ये हवाएं दूसरी ढलान पर पहुँचती हैं, तो वे नीचे उतरती हैं और उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी नमी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और इसलिए, ये **हवा की दिशा वाले ढलान** वर्षा रहित और शुष्क रहते हैं। हवा की दिशा वाले हिस्से पर स्थित क्षेत्र, जिसमें कम वर्षा होती है, उसे **वर्षा-छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है** (कुछ शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र वर्षा-छाया प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। उदाहरण: **अर्जेंटीना में पैटागोनियन रेगिस्तान, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान**)। इसे **यह तब वर्षा के रूप में भी जाना जाता है।**
- उदाहरण: पश्चिमी घाट पर स्थित महाबलेश्वर में 600 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जबकि वृष्टिछाया क्षेत्र में स्थित पुणे में केवल 70 सेमी वर्षा होती है।
- हवा के विपरीत दिशा से उतरने वाली हवा रुद्धोष्म रूप से गर्म होती है और उसे **काटाबेटिक हवा कहा जाता है।**

## ललाट अवक्षेपण



- इस प्रकार की वर्षा गर्म और ठंडी वायुराशियों के बीच संपर्क क्षेत्र में होती है।
- जब भिन्न तापमान वाली दो बड़ी वायुराशियाँ आपस में मिलती हैं, तो गर्म और हल्की वायु, ठंडी वायु से ऊपर उठ जाती है।
- गर्म हवा फिर ऊपर उठती है, ठंडी होती है और संघनित होकर वर्षा बनाती है।
- ठंडी हवा और गर्म हवा को अलग करने वाली सीमा को वाताग्र कहा जाता है।

## 8 जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव

### जलवायु परिवर्तन क्या है?

- जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु में होने वाला एक आवधिक परिवर्तन है, जो वायुमंडल में परिवर्तन के साथ-साथ पृथ्वी की प्रणाली के भीतर वायुमंडल और विभिन्न अन्य भूवैज्ञानिक, रासायनिक, जैविक और भौगोलिक कारकों के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। मौसम के ये अप्रत्याशित पैटर्न फसलों को बनाए रखना और उगाना मुश्किल बना सकते हैं, जिससे भारत जैसे कृषि-निर्भर देश कमज़ोर हो सकते हैं।
- यह लगातार और तीव्र तूफान, बाढ़, चक्रवात, जलप्लावन आदि जैसी हानिकारक मौसम संबंधी घटनाओं का भी कारण बन रहा है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। बाढ़ और कटाव बढ़ने से तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंच रहा है।
- वर्तमान तीव्र जलवायु परिवर्तन का कारण मानवीय गतिविधियां हैं तथा इससे मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।

### जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं?

जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारकों के साथ-साथ मानवजनित कारकों के कारण भी होता है। हालाँकि, मानवजनित कारक समकालीन जलवायु परिवर्तन पर अधिक प्रभाव डालते हैं।

#### प्राकृतिक कारक:

पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन के लिए कई प्राकृतिक कारक जिम्मेदार हैं। वे हज़ारों से लेकर लाखों सालों तक जलवायु को प्रभावित करते हैं।

#### महाद्वीपीय बहाव:

- वर्तमान महाद्वीप 200 मिलियन वर्ष पहले जैसे नहीं थे।
- इनका निर्माण लाखों वर्ष पहले हुआ था, जब प्लेटों के विस्थापन के कारण भूभाग अलग-अलग होने लगा था।
- इस आंदोलन का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि भूमि की भौतिक विशेषताओं और स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा जल निकायों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ, जैसे समुद्री धाराओं और हवाओं के प्रवाह में परिवर्तन।

## विश्व भूगोल

- भूभाग का खिसकना आज भी जारी है। हिमालय पर्वतमाला हर साल लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर उठ रही है, क्योंकि भारतीय भूभाग एशियाई भूभाग की ओर बढ़ रहा है।

### पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन:

- पृथ्वी की कक्षा का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश के मौसमी वितरण पर प्रभाव पड़ता है।
- पृथ्वी की कक्षा में मामूली परिवर्तन से विश्व भर में वितरण में भिन्नता आ सकती है।
- औसत धूप में बहुत कम बदलाव होते हैं। हालाँकि, यह भौगोलिक और मौसमी वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है।
- कक्षीय विविधताएं तीन प्रकार की होती हैं - पृथ्वी की उत्केन्द्रता में विविधता, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के झुकाव कोण में विविधता तथा पृथ्वी के अक्ष का अग्रगमन।
- ये दोनों मिलकर मिलनकोविच चक्र उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तथा जो हिमयुग और अंतरहिमनद काल से जुड़े होने के कारण सुविदित है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल के निष्कर्षों से पता चला है कि मिलनकोविच चक्रों ने बर्फ निर्माण के व्यवहार को प्रभावित किया है।

### थाली की वस्तुकला:

- पृथ्वी के केन्द्र में तापमान में परिवर्तन के कारण, मेंटल प्लूम्स और संवहन धाराओं ने पृथ्वी की प्लेटों को समायोजित करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी प्लेट पुनः व्यवस्थित हुई।
- इससे जलवायु और वायुमंडल के वैश्विक और स्थानीय पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं।
- महासागरों की ज्यामिति महाद्वीपों की स्थिति से निर्धारित होती है। इसलिए, महाद्वीपों की स्थिति महासागर के पैटर्न को प्रभावित करती है।
- समुद्र का स्थान भी विश्व भर में गर्मी और नमी के हस्तांतरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा वैश्विक जलवायु को निर्धारित करता है।
- महासागरीय परिसंचरण पर विवर्तनिक नियंत्रण का हालिया उदाहरण लगभग 5 मिलियन वर्ष पूर्व पनामा के इस्थमस का निर्माण है, जिसके कारण अटलांटिक और प्रशांत महासागरों का सीधा मिश्रण रुक गया।

### ज्वालामुखी गतिविधि:

- जब ज्वालामुखी फटता है, तो इससे गैसों और धूल के कण निकलते हैं, जिससे सूर्य की किरणें आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती हैं। इससे मौसम ठंडा हो सकता है।

## विश्व भूगोल

- यद्यपि ज्वालामुखी गतिविधियां केवल कुछ दिनों तक ही चलती हैं, लेकिन इनसे निकलने वाली गैसों और राख लम्बे समय तक बनी रहती हैं, जिससे जलवायु पैटर्न प्रभावित होता है।
- ज्वालामुखीय गतिविधियों से उत्सर्जित सल्फर ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी बूंदें बना सकता है। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि उनमें से कई कई सालों तक हवा में रह सकती हैं।

### सागर की लहरें:

- महासागरीय धारा जलवायु प्रणाली के प्रमुख घटकों में से एक है।
- यह क्षैतिज हवाओं द्वारा संचालित होता है, जो समुद्र की सतह के विरुद्ध पानी की गति उत्पन्न करता है।
- पानी के तापमान में अंतर क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है।

### मानवजनित कारक:

वीं सदी की शुरुआत से ही वैज्ञानिक मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि, जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख पहलू है। यह मुख्य रूप से वैश्विक सतह के तापमान में मानव-कारण वृद्धि है। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानवजनित कारक इस प्रकार हैं:

### ग्रीन हाउस गैसों:

- ग्रीनहाउस गैसों सूर्य से आने वाली ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करती हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद, वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है।
- इससे वायुमंडल में गर्मी का अवशोषण और प्रतिधारण बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है।
- ग्रीनहाउस गैसों अधिकांशतः सौर विकिरण को अवशोषित नहीं करतीं, बल्कि पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अधिकांश अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं।
- मुख्य ग्रीनहाउस गैसों में शामिल हैं
  - जल वाष्प (वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का अधिकांश भाग लेकिन प्रभाव कम है)
- कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अधिक समय बिताता है, जिससे इसका प्रभाव बढ़ जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से CO<sub>2</sub> की सांद्रता में 30% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रांति के अलावा, वनों की कटाई भी CO<sub>2</sub> की वृद्धि में योगदान देती है।
- फ्लोरोकार्बन एक मानव निर्मित यौगिक है, जिसे ओजोन परत पर उनके प्रतिकूल प्रभाव के कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विनियमित किया जाता है।

- **मीथेन** कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण उत्सर्जित होती है। यह CO<sub>2</sub> से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें अधिक ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता होती है।
- **नाइट्रस ऑक्साइड** कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होता है, विशेष रूप से जैविक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग में तथा जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर।

#### **भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन:**

- ऐसा कहा जाता है कि भूमि उपयोग में आधा परिवर्तन औद्योगिक युग के दौरान हुआ।
- अधिकांश वनों की जगह कृषि फसल और चरागाह भूमि ने ले ली।
- वनों की कटाई के कारण बर्फ से ढके उत्तु उंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़े हुए एल्बेडो (अंतरिक्ष में किसी वस्तु की परावर्तकता) के कारण ग्रह की सतह ठंडी हो गई। एल्बेडो जितना कम होगा, सूर्य का उतना ही अधिक विकिरण ग्रह द्वारा अवशोषित किया जाएगा और तापमान बढ़ेगा। यदि एल्बेडो अधिक है और पृथ्वी अधिक परावर्तक है, तो अधिक विकिरण अंतरिक्ष में वापस चला जाएगा, जिससे ग्रह ठंडा हो जाएगा।
- उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई से वाष्पीकरण दर (वाष्पोत्सर्जन और वृक्षों से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ी गई जलवाष्प की मात्रा) में परिवर्तन होता है, रेगिस्तानीकरण होता है और मिट्टी की नमी की विशेषताओं पर असर पड़ता है।
- उपग्रह से प्राप्त चित्रों से यह पता चलता है कि शुष्क और अर्ध-शुष्क भूमि में कृषि और सिंचित खेती के लिए वन क्षेत्र को साफ करने से सौर ऊर्जा का अवशोषण बढ़ सकता है और वायुमंडल में वाष्पित होने वाली नमी की मात्रा बढ़ सकती है।

#### **वायुमंडलीय एरोसोल:**

- वायुमंडलीय एरोसोल कैन:
- सौर और अवरक्त विकिरण को बिखेरना और अवशोषित करना
- बादलों के सूक्ष्मभौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन
- सौर विकिरण, जब बिखरा होता है, तो ग्रह को ठंडा करता है। दूसरी ओर, जब एरोसोल सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं, तो यह पृथ्वी की सतह द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की अनुमति देने के बजाय हवा के तापमान में वृद्धि का कारण बनता है।
- एरोसोल सौर विकिरण को अवशोषित या परावर्तित करके जलवायु परिवर्तन को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। वे बादल के निर्माण और गुणों को संशोधित करके अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं।

## विश्व भूगोल

- यहां तक कि इन्हें वायु तथा वायुमंडल में ऊपरी स्तर के परिसंचरण के माध्यम से इसके स्रोत से हजारों किलोमीटर दूर तक ले जाया जा सकता है।
- एरोसोल दो प्रकार के होते हैं – प्राकृतिक एरोसोल और मानवजनित एरोसोल।
- प्राकृतिक एरोसोल के स्रोतों में ज्वालामुखी विस्फोट (सल्फेट एरोसोल उत्पन्न करते हैं) और प्लवक जैसे जैवजनित स्रोत (डाइमिथाइल सल्फाइड उत्पन्न कर सकते हैं) शामिल हैं।
- मानवजनित एरोसोल में शामिल हैं:
- उर्वरकों के लिए प्रयुक्त अमोनिया या पौधों एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों के जलने से उत्सर्जित अमोनिया नाइट्रेट एरोसोल का प्रमुख स्रोत है।
- कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो सल्फेट एरोसोल का एक प्रमुख स्रोत बनता है।
- बायोमास के जलने से कार्बनिक बूंदें और कालिख कणों का मिश्रण निकल सकता है।
- औद्योगिक गतिविधियों के कारण वायुमंडल में व्यापक पैमाने पर एरोसोल उत्सर्जित होते हैं।
- वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से अनेक प्रदूषक उत्पन्न हो सकते हैं जो शुरू से ही एरोसोल होते हैं या वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण एरोसोल बन जाते हैं।
- यह पाया गया है कि एरोसोल की सांद्रता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में लगभग तीन गुना अधिक है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध की विकिरण सांद्रता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में 50% अधिक है।

### जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं?

ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु और मौसम की स्थिति में बदलाव आया है, जैसे कि बारिश के पैटर्न में बदलाव, बाढ़, सूखा, हीटवेव आदि में वृद्धि। ग्रह के महासागर और ग्लेशियरों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में महासागर गर्म हो रहे हैं और अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं। बर्फ की टोपियां पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। आने वाले दशकों में इन परिवर्तनों के और अधिक प्रमुख होने का अनुमान है, जिससे हमारे पर्यावरण और अस्तित्व को खतरा है। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कुछ मौजूदा प्रभाव इस प्रकार हैं:

### वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि:

- मानवीय गतिविधियों के कारण उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं।
- पिछले 6 वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्षों की सूची में शीर्ष पर रहे।

## विश्व भूगोल

- तापमान में वृद्धि वर्तमान में गर्मी से संबंधित मौतों और बीमारियों में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि का प्रमुख कारण है।
- 20<sup>वीं</sup> सदी में पृथ्वी के औसत तापमान में 1°F की वृद्धि देखी गई। माना जाता है कि यह एक हजार साल में सबसे तेज़ वृद्धि है।
- शोध अनुमानों के अनुसार यदि ग्रीनहाउस गैसों में कमी नहीं की गई तो इस सदी के अंत तक सतह का औसत तापमान 3-5°F तक बढ़ सकता है।

### भूदृश्य में परिवर्तन:

- दुनिया भर में बढ़ते तापमान और बदलते जलवायु और मौसम के पैटर्न के कारण पेड़-पौधे ध्रुवीय क्षेत्रों और पहाड़ों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।
- जैसे-जैसे वनस्पतियाँ ठंडे क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की कोशिश करती हैं, उन पर निर्भर रहने वाले जानवर जीवित रहने के लिए उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जबकि कुछ बच जाते हैं, कई इस प्रयास में मर जाते हैं।
- ठंडे इलाकों पर निर्भर ध्रुवीय भालू जैसी अन्य प्रजातियों के पास बर्फ पिघलने के कारण कोई आवास नहीं बचेगा, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा।
- इस प्रकार, परिदृश्य में वर्तमान में हो रहे तीव्र परिवर्तन से मानव आबादी सहित कई प्रजातियों के अस्तित्व को बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

### पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा:

- दुनिया भर में तापमान में वृद्धि के कारण मौसम और वनस्पति पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिससे प्रजातियाँ जीवित रहने के लिए ठंडे क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही हैं।
- इससे कई प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा अनुमान है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी की एक-चौथाई प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएँगी।

### समुद्र का स्तर बढ़ना:

- पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से थर्मल विस्तार (एक ऐसी स्थिति जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में अधिक क्षेत्र घेरता है) के कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। ग्लेशियरों के पिघलने से यह समस्या और बढ़ जाती है।
- समुद्र तल के बढ़ने से निचले इलाकों, द्वीपों और तटों पर रहने वाली आबादी को खतरा है।
- यह तटरेखाओं को नष्ट कर देता है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है तथा मैंग्रोव और आर्द्रभूमि जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों को नष्ट कर देता है जो तटों को तूफानों से बचाते हैं।

## विश्व भूगोल

- पिछले 100 वर्षों में समुद्र का स्तर 4-8 इंच तक बढ़ गया है और अगले 100 वर्षों में 4 से 36 इंच के बीच बढ़ता रहेगा।

### महासागरीय अम्लीकरण:

- वायुमंडल में CO<sub>2</sub> की सांद्रता बढ़ने से समुद्र में CO<sub>2</sub> का अवशोषण बढ़ गया है। इससे समुद्र अम्लीय हो गया है।
- महासागर के अम्लीकरण में वृद्धि कई समुद्री प्रजातियों जैसे प्लवक, मोलस्क आदि के लिए हानिकारक हो सकती है। प्रवाल विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील हैं, क्योंकि उनके लिए अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक कंकाल संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव करना कठिन होता है।

### प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के जोखिम में वृद्धि:

- उच्च वायुमंडलीय तापमान के कारण भूमि और जल से नमी तेजी से वाष्पित हो रही है।
- इससे सूखा पड़ता है। जो क्षेत्र सूखे से प्रभावित होते हैं, वे बाढ़ के नकारात्मक प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
- वर्तमान स्थिति के अनुसार, सूखे की घटनाएं और भी अधिक हो सकती हैं और अधिक गंभीर हो सकती हैं। इससे कृषि, जल सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भयावह परिणाम हो सकते हैं।
- एशिया और अफ्रीका के देश पहले से ही इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहां सूखा अधिक लम्बा और तीव्र होता जा रहा है।
- बढ़ता तापमान न केवल सूखे का कारण बन रहा है, बल्कि दुनिया भर में जंगल की आग की घटनाओं में भी वृद्धि कर रहा है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण तूफानों और उष्णकटिबंधीय तूफानों में भी वृद्धि हो रही है, जिससे मानव समाज और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है।
- इसका कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि है क्योंकि गर्म पानी तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफानों की ऊर्जा को प्रभावित करता है।
- तीव्र तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफानों के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों में समुद्र का बढ़ता स्तर, आर्द्रभूमि का लुप्त होना और तटीय विकास में वृद्धि शामिल है।

### स्वास्थ्य के मुद्दों:

- विश्व भर में उच्च तापमान स्वास्थ्य जोखिम और मृत्यु का कारण बन सकता है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी गर्मी की लहरों के कारण विश्व भर में कई लोगों की मृत्यु हो गई है।

## विश्व भूगोल

- उदाहरण के लिए, 2003 में अत्यधिक गर्मी के कारण यूरोप में 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई तथा भारत में 1,500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
- जलवायु परिवर्तन से संक्रामक रोगों का प्रसार बढ़ जाता है, क्योंकि दीर्घकालिक गर्म मौसम के कारण रोग फैलाने वाले कीटों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को लंबे समय तक जीवित रहने का अवसर मिलता है।
- रोग और कीट जो कभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित थे, अब उन ठंडे क्षेत्रों में रहने लायक हो सकते हैं जो पहले रहने योग्य नहीं थे।
- वर्तमान में अत्यधिक गर्मी, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों से मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2030 और 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और अत्यधिक गर्मी के कारण प्रति वर्ष लगभग 250,000 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं।

### आर्थिक प्रभाव:

- यह अनुमान लगाया गया है कि यदि कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की गई तो जलवायु परिवर्तन से वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद पर लगभग 5 से 20% का असर पड़ सकता है।
- इसके विपरीत, जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक हानिकारक प्रभावों को कम करने की लागत सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1% है।
- जलवायु परिवर्तन से तटीय आवासों में बदलाव आ सकता है। इससे बंदरगाहों और तट के निकट अवसंरचनाओं और आवासों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी लागत लाखों डॉलर होगी।
- तूफानों और अन्य संबंधित प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि से क्षतिग्रस्त संपत्तियों और बुनियादी ढांचे के कारण अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो सकता है।
- लम्बे समय तक सूखे और उच्च तापमान के कारण फसल की पैदावार में गिरावट से हजारों लोगों के भुखमरी का खतरा पैदा हो सकता है।
- प्रवाल भित्तियाँ हर साल लगभग 375 बिलियन डॉलर का माल और सेवाएँ उत्पन्न करती हैं। वर्तमान में उनका अस्तित्व ही खतरे में है।

### कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा:

- फसल की खेती सौर विकिरण, अनुकूल तापमान और वर्षा पर निर्भर है।
- इसलिए, कृषि हमेशा जलवायु पैटर्न पर निर्भर रही है।

- वर्तमान जलवायु परिवर्तन
- कृषि उत्पादकता, खाद्य आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ा है।
- ये प्रभाव जैवभौतिक, पारिस्थितिक और आर्थिक हैं।
- इनके परिणाम ये हुए:
- जलवायु और कृषि क्षेत्र ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं
- वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के कारण कृषि उत्पादन पैटर्न में बदलाव आ रहा है
- वायुमंडल में  $\text{CO}_2$  की वृद्धि के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न
- भूमिहीनों और गरीबों की भेद्यता बढ़ गयी है।

#### **जलवायु परिवर्तन भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है?**

- भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक दक्षिण एशिया है।
- तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास की वर्तमान प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र उपयोग के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होगा।
- वर्तमान में, भारत अपने तेजी से घटते प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के प्रयास में पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल और वायु की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं देश के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और कृषि उत्पादकता।
- प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता पहले से ही संघर्षरत भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।
- ऐसी आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव में गरीबी, बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता, आय और आजीविका की हानि शामिल है।
- विश्व बैंक के अनुसार, अगले कुछ दशकों में विश्व के औसत तापमान में  $2^\circ\text{C}$  की वृद्धि से भारत का मानसून और अधिक अप्रत्याशित हो जाएगा।

## विश्व भूगोल

- भारत में बारिश के बदलते पैटर्न के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ आने तथा अन्य क्षेत्रों में पानी की कमी होने का अनुमान है।
- भारत की 60% से अधिक कृषि वर्षा पर निर्भर है और अधिकांश आबादी जीवनयापन के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। यह भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।
- अनुमान है कि 2050 तक तापमान में 2-2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन में पानी कम हो जाएगा। इससे करीब 63 मिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के कारण गरीबी में कमी की दर भी धीमी हो जाएगी।
- गरीब लोग जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग वर्षा पर निर्भर कृषि पर निर्भर हैं।
- 2040 तक 2°C की वृद्धि से फसल उत्पादन प्रभावित होगा तथा फसल उत्पादन में 12% की कमी आएगी, जिससे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अधिक आयात की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, भोजन की घटती उपलब्धता से विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
- पिघलते ग्लेशियर और बर्फ की हानि भारत में विश्वसनीय जल संसाधनों के लिए खतरा पैदा कर सकती है।
- गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी मुख्य नदियाँ मुख्यतः बर्फ और ग्लेशियरों के पिघले पानी पर निर्भर हैं। इससे वे ग्लोबल वार्मिंग के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- जलवायु परिवर्तन से निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है तथा कृषि को भी खतरा हो सकता है।

### सरकारी उपायों की सीमाएँ:

- हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि 2015 की चेन्नई बाढ़, 2016 का सूखा, 2019 की केरल बाढ़ आदि से यह स्पष्ट है कि इनसे निपटने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है।
- उदाहरण के लिए, उत्तराखंड या चेन्नई की बारिश के मामले में, अवैध निर्माण के कारण वर्षा जल के बहाव को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी।
- 2016 के सूखे के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई, इनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से गरीब और वंचित लोग थे।
- सरकार दीर्घकालिक शमन सुनिश्चित करने में विफल रही और बड़े कॉर्पोरेट घराने जो बड़े पैमाने पर वायु और जल प्रदूषण में योगदान करते हैं, वे केवल "कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व" खंड के साथ बच निकलते हैं। ये इन प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव के कुछ प्रमुख कारण हैं।
- भारत में जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून नहीं हैं।

## विश्व भूगोल

- अधिकारियों पर उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और जो मामले जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने में सफल रहे, वे भविष्य के संकट को टालने में केवल छोटे-मोटे बदलाव ही ला पाए।
- भारत हर साल जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का सामना कर रहा है और सरकार इससे निपटने के लिए कदम उठा रही है। फिर भी, खराब क्रियान्वयन और जवाबदेही की कमी के कारण उठाए गए कदम समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

**जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं?**

### जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने सरकारी स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु IPCC की स्थापना की।
- आईपीसीसी एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करता है।
- यह नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभावों और संभावित भावी जोखिमों पर नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है, साथ ही अनुकूलन और शमन विकल्प भी प्रदान करता है।
- यह यूएनएफसीसीसी का पूरक है और यूएनएफसीसीसी इसका पूरक है।

### जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी):

- <sup>21</sup> मार्च 1994 को लागू हुआ।
- जिन 195 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है उन्हें अभिसमय के पक्ष कहा जाता है।
- यूएनएफसीसीसी एक रियो कन्वेंशन है, जो 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाए गए तीन कन्वेंशनों में से एक है। अन्य कन्वेंशनों में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन शामिल हैं।
- तीनों सम्मेलनों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त संपर्क समूह की स्थापना की गई।
- वर्तमान में, इसमें आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन भी शामिल है।
- इस सम्मेलन का अंतिम उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को “उस स्तर पर स्थिर करना है, जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोका जा सके”।
- इसका उद्देश्य एक विशिष्ट अवधि के भीतर उक्त स्तर को प्राप्त करना भी है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होने की अनुमति मिल सके, साथ ही खाद्य सुरक्षा और सतत आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो सके।

## विश्व भूगोल

- इसकी स्थापना के बाद, COP1 (पार्टियों का पहला सम्मेलन) बर्लिन में आयोजित किया गया, COP2 जिनेवा में आयोजित किया गया और COP3 क्योटो में आयोजित किया गया ताकि "क्योटो प्रोटोकॉल" को अपनाया जा सके जो UNFCCC के उद्देश्य के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

### क्योटो प्रोटोकॉल:

- 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जापान में अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ।
- इसके हस्ताक्षरकर्ता उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- 2001 में मोरक्को में आयोजित COP 7 में प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियमों को अपनाया गया था। इन्हें "मारकेश समझौते" के रूप में जाना जाता है।
- इस प्रोटोकॉल के अनुसार विकसित देश औद्योगिक क्रांति में अपनी भूमिका के कारण वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के वर्तमान उच्च स्तर के लिए उत्तरदायी हैं।
- क्योटो तंत्र, जिसे लचीला तंत्र भी कहा जाता है, को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की समग्र लागत को कम करने के लिए परिभाषित किया गया है। इसमें उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त कार्यान्वयन शामिल हैं।
- दिसंबर 2012 को क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन को अपनाया गया। इसमें किए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं:
- अनुलग्नक I के पक्षों (विकसित राष्ट्र और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं) द्वारा 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के बीच कार्यान्वित की जाने वाली नई प्रतिबद्धताएं की गईं।
- जीएचजी की संशोधित सूची जिसे पक्षों द्वारा दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के दौरान रिपोर्ट किया जाना है।
- क्योटो प्रोटोकॉल के कई अनुच्छेदों को द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि के समतुल्य बनाने के लिए संशोधन किए गए।
- क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक उत्सर्जन व्यवस्था में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने में सहायक होगा।

### पेरिस समझौता:

- 2016 में हस्ताक्षरित यह समझौता विश्व का पहला व्यापक जलवायु समझौता माना जाता है।
- इसका उद्देश्य है:
- वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में 2°C से नीचे रखना तथा उसे 1.5°C तक सीमित रखने का प्रयास करना।

## विश्व भूगोल

- जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए राष्ट्रों की क्षमता को मजबूत करना।
- पेरिस समझौते में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों में कटौती करने का आह्वान किया गया है, जो पेड़ों, मिट्टी और महासागरों से उत्सर्जित होने वाले ग्रीनहाउस गैसों के बराबर हो, ताकि उन्हें प्राकृतिक रूप से अवशोषित किया जा सके।
- समझौते के अनुसार, उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रत्येक देश के योगदान की हर 5 साल में समीक्षा की जानी चाहिए।
- इसमें यह भी कहा गया है कि अमीर देशों को गरीब देशों को "जलवायु वित्त" उपलब्ध कराकर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की ओर रुख कर सकें।
- यह समझौता रिपोर्टिंग आवश्यकताओं जैसे कुछ तत्वों में बाध्यकारी है। समझौते के अन्य तत्व गैर-बाध्यकारी हैं, जैसे कि अलग-अलग देशों के उत्सर्जन लक्ष्य।
- पेरिस समझौते में सभी पक्षों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के माध्यम से अपने सर्वोत्तम प्रयास करें तथा भविष्य में इन प्रयासों को मजबूत करें।
- इसमें पक्षों द्वारा उत्सर्जन की नियमित रिपोर्टिंग और कार्यान्वयन की आवश्यकता भी शामिल है।
- भारत के इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की तीव्रता में 2005 के स्तर से 33 से 35% की कमी करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है, जो 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO<sub>2</sub> को अवशोषित करेगा।

## रेड+

- वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन में कमी (REDD+) UNFCCC के पक्षों द्वारा विकसित एक तंत्र है।
- यह वनों में संग्रहीत कार्बन के लिए वित्तीय मूल्य का सृजन करता है, जिससे विकासशील देशों को वन भूमि से उत्सर्जन कम करने तथा कम कार्बन वाले मार्गों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- विकासशील देशों को परिणाम-आधारित कार्यों के लिए परिणाम-आधारित भुगतान प्राप्त होगा।
- REDD+ केवल वनों की कटाई और वन क्षरण से आगे बढ़कर वनों के संरक्षण, सतत प्रबंधन और वन कार्बन भंडार में वृद्धि की भूमिका को भी इसमें शामिल करता है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि REDD+ से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए वित्तीय प्रवाह प्रति वर्ष 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

## विश्व भूगोल

- उत्तर-दक्षिण दिशा में धन के बेहतर प्रवाह से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी और समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इससे जैव विविधता संरक्षण में भी सुधार हो सकता है और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं सुरक्षित हो सकती हैं।
- वन महत्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी लचीलापन बढ़ाना महत्वपूर्ण है।  
**जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं?**
- भारत ग्रीनहाउस गैसों का पांचवां सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 5% है।
- 1990-2005 के दौरान भारत से उत्सर्जन में 65% की वृद्धि हुई है और अनुमान है कि 2020 तक इसमें 70% की वृद्धि होगी।
- जैसा कि पहले बताया गया है, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि यहां प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ रही है तथा कृषि और वर्षा पर निर्भरता बहुत अधिक है।
- संसाधनों की सीमाओं के बावजूद, भारत ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, वर्तीय आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को अनुकूलित करने और कम करने के लिए कई उपाय कर रहा है।
- भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जिन्होंने कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकरण बढ़ाया है।
- लगभग 3 बिलियन डॉलर मूल्य के स्वच्छ ऊर्जा कोष का उपयोग स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
- सरकार कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए वनरोपण पर निवेश भी बढ़ा रही है।
- भारत ने अपने भौगोलिक क्षेत्र के 33% हिस्से को वन क्षेत्र में लाने का लक्ष्य रखा है। द्विवार्षिक भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 (SoFR 2019) के अनुसार, भारत का कुल वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएफसीसी) के लिए लगभग 200 मिलियन डॉलर का आवंटन किया है।
- इसका उद्देश्य अनुकूलन गतिविधियों को समर्थन देना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकें।
- योजना की गतिविधियां परियोजना मोड में क्रियान्वित की जाती हैं और परियोजनाएं कृषि, पशुपालन, जल, वानिकी, पर्यटन आदि क्षेत्रों में अनुकूलन से संबंधित हैं।

- अन्य पहलों में 100 स्मार्ट शहर, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता योजना आदि शामिल हैं। अन्य प्रमुख सरकारी उपाय इस प्रकार हैं:

**जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)**

- एनएपीसीसी के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने केंद्रित क्षेत्रों पर 8 मिशन शुरू किए थे। वे हैं:
- राष्ट्रीय सौर मिशन
- उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय सतत आवास मिशन
- राष्ट्रीय जल मिशन
- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन
- “हरित भारत” के लिए राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्य
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
- जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

**मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम:**

- भारत यूएनसीसीडी के पक्षों में से एक है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर यूएनसीसीडी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी है।
- भारत ने देश में मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए 20 वर्षीय व्यापक राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम (NAP) तैयार किया है। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- सूखा प्रबंधन, तैयारी और शमन
- सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित विकास
- स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ावा देना
- जागरूकता को बढ़ावा देना
- उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास पहलों और हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना।
- स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए स्व-शासन को बढ़ावा देना ताकि वे जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों से निपट सकें।

**जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत:**

## विश्व भूगोल

- भारत वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से निपटने के मिशन के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। यह जलवायु परिवर्तन शमन में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है।
- गरीबी उन्मूलन, खाद्य और पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जल सुरक्षा, टिकाऊ ऊर्जा, रोजगार जैसे मुद्दों से निपटने की घरेलू मजबूरी के कारण है।
- भारत का मानना है कि समावेशी विकास, सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच की विकासशील देशों की जरूरत को उनके और विकसित देशों के बीच मूलभूत अंतर बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में, सम्मेलनों में विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन को विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर करने का आधार माना गया है।

### जलवायु परिवर्तन को कम करने से हमें क्या रोक रहा है?

वर्तमान में मौजूद कई निर्णय लेने की बाधाएं अनुकूलन के वांछित स्तर को रोक रही हैं। आईपीसीसी की 5<sup>वां</sup> मूल्यांकन रिपोर्ट ने व्यापक रूप से उन आर्थिक बाधाओं की पहचान की है जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर सरकारी निर्णय को रोक रही हैं। वे हैं:

- **संक्रमणकालीन लागत:** इन्हें मोटे तौर पर सूचना और समायोजन लागत में विभाजित किया जाता है। पहला लागत सूचना प्राप्त करते समय होने वाली लागतों को संदर्भित करता है और दूसरा दीर्घकालिक पूंजी को बदलने की लागत है।
- **बाजार विफलताएं और बाजार की कमी :** इनमें बाह्यताएं, सूचना विषमताएं और नैतिक जोखिम शामिल हैं। ये मामले खास तौर पर तब देखे जाते हैं जब एक आर्थिक इकाई दूसरी इकाई को नुकसान पहुंचाती है। यह तब भी होता है जब बदलाव के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं होते हैं।
- **अनुकूलन में व्यवहार संबंधी बाधाएं :** तर्कहीन निर्णय, सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक कारक भी अनुकूलन संबंधी निर्णय लेने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं।
- **नैतिक और वितरण संबंधी मुद्दे :** ये मुद्दे भेद्यता और अनुकूलन क्षमता में अंतर से जुड़े हैं। हालाँकि कभी-कभी कोई निर्णय लागत-प्रभावी और टिकाऊ समाधान सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन नैतिक बाधाएँ इन निर्णयों में बाधा डालती हैं।
- **समन्वय, सरकारी विफलताएं और राजनीति :** हालाँकि सरकारों को उपरोक्त बाधाओं को दूर करना सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन वे खुद भी सीमित ज्ञान या संसाधनों जैसी बाधाओं का सामना करते हैं। साथ ही, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, हालाँकि महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन वास्तविक है या नहीं, इस पर राजनीति भी सरकारों को अनुकूलन निर्णय लेने से रोक रही है।
- **अनिश्चितता** अनुकूलन के लिए सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि यह जनसांख्यिकी, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र के भविष्य के विकास और जलवायु परिवर्तन के भविष्य जैसे विभिन्न आयामों तक फैलती है।

**निष्कर्ष**

जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, शमन को जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन के साथ पूरक होना चाहिए क्योंकि केवल शमन ही उन प्रतिकूल प्रभावों को संबोधित नहीं कर सकता है जिनका हम अभी सामना कर रहे हैं। वैश्विक समुदाय के समावेशी और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यापक कार्य योजना आवश्यक है।